



# Windows MBox ビューア ユーザーマニュアル 1.0.3.54

## 目次

1 修正履歴.....	
2 バージョン 1.0.3.545 の新機能と変更点.....	
2.1 新機能 5.....	
2.2 変更点 5.....	
3 ライセンス 5.....	
4 このドキュメントについて 5.....	
5 フィードバック 6.....	
6 概要 6.....	
7 既知の問題 7.....	
7.1 MBox Viewer の実行 7.....	
7.2 フォルダパスの制限 7.....	
7.3 PDF への印刷 7.....	
7.4 複数のメールを選択して印刷する 7.....	
7.5 メールの日付と時刻 8.....	
7.6 検索 8.....	
8 インストール 8.....	
9 設定データストア 8.....	
10 MBox ビューアの実行 9.....	
10.1 引数リストの要約 9.....	
10.2 GUI からのオプション設定 10.....	
10.3 基本的な使用例 11.....	
10.4 複数フォルダのサポート 13.....	
10.5 フォルダ階層のサポート 14.....	
10.5.1 マージ設定ダイアログのルートフォルダの選択 15.....	
10.6 データフォルダの設定 16.....	
10.7 テキストフォントサイズの設定 16.....	
10.7.1 制限事項 16.....	
10.8 メールアーカイブツリーウィンドウでの Mbox ファイルの非表示と復元 17.....	
10.9 メールアーカイブツリーウィンドウの非表示 18.....	
10.10 メールアーカイブファイルを開くためのデフォルトのアプリケーションとして MBox Viewer を設定する 19.....	
10.11 メッセージウィンドウの位置 19.....	
10.12 ウィンドウの配置の保持 20.....	
10.13 背景色スタイルのカスタマイズ 20.....	
10.14 Gmail ラベルのサポート 22.....	
10.14.1 制限事項 23.....	
10.15 メッセージヘッダーフィールドリストの展開 24.....	
10.16 生のメッセージヘッダーの表示 24.....	
10.17 HTML/PDF メールヘッダーのカスタマイズ 24.....	
10.18 単一メールのコンテキストメニュー 25.....	
10.18.1 ファイル名 26.....	
10.19 複数メール選択時のコンテキストメニュー 26.....	
10.19.1 ファイル名 27.....	
10.20 会話メールグループのコンテキストメニュー 27.....	
10.20.1 ファイル名 28.....	
10.21 メールアーカイブのコンテキストメニュー 28.....	
10.21.1 CSV ファイルへの出力ダイアログ 29.....	
10.22 メール添付ファイル 29.....	
10.22.1 添付ファイルのコンテキストメニュー 30.....	

10.22.2 添付ファイルの設定	30
10.22.3 すべてのメールのすべての添付ファイルをエクスポートする	31
10.23 インライン画像キャッシュ	31
10.24 すべてのメールを別の EML ファイルにエクスポート	31
10.25 画像ビューア	33
10.26 メールナビゲーション	34
10.27 メール仕分け	34
10.27.1.1 件名の並べ替えルール	34
10.28 動的な列のサイズ変更	35
10.29 メール検索	35
10.29.1 基本検索	35
10.29.1.1 オプションに一致するすべてのメールを検索	36
10.29.1.2 オプション 36 に一致しないメールを検索する	
10.29.1.3 特殊な「*」検索文字列の扱い	37
10.29.1.4 日付フィルター	37
10.29.2 詳細検索	38
10.29.2.1 オプションに一致しないすべてのメールを検索	39
10.29.2.2 特殊な「*」検索文字列の扱い	39
10.29.2.3 日付のフィルタリング	39
10.29.3 検索の信頼性	39
10.29.4 単語の検索	40
10.29.5 検索プログレスバー	40
10.29.6 検索パフォーマンス	40
10.30 アーカイブツリーウィンドウの更新	41
10.31 言語(文字セット)のサポート	41
10.31.1 メッセージウィンドウ	41
10.31.1.1 メッセージウィンドウのヘッダー	42
10.31.2 サマリーウィンドウ	43
10.32 メールリスト監査	43
10.32.1 メールリストのアーカイブ	44
10.32.2 複数のメールアーカイブの結合	45
10.32.2.1 コマンドラインオプションを使用したファイルのマージ	45
10.32.2.2 GUI45 からのファイルのマージ	
10.33 メール印刷の概要	46
10.33.1 印刷設定ダイアログ	46
10.33.1.1 カスタム名テンプレート	47
10.33.2 CSV スプレッドシートファイルへのメール印刷	48
10.33.3 メールをテキストファイルへ印刷する	48
10.33.4 HTML ファイルへのメール印刷	48
10.33.5 PDF プリンターへのメール印刷	48
10.33.6 PDF ファイルへのメール印刷	49
10.33.6.1 無料の wkhtmltopdf アプリケーションの使用	49
10.33.6.2 印刷オプション	49
10.33.6.3 Firefox、Chrome、Edge ブラウザから直接印刷する	50
10.33.6.4 複数のメールを単一の PDF50 に印刷する場合のフォントサイズへの影響	
10.33.6.5 パフォーマンス	51
10.33.7 パワーユーザーによる PDF ファイルへのメール印刷	51
10.34 大きな PDF ファイルの表示	52
10.35 他の人とのメール共有	52
10.36 Outlook .msg メールファイルのサポート	54

10.36.1 単一の.msg ファイルの表示 54.....	54
10.36.2 複数の Outlook .msg メールファイルの結合 54.....	54
10.37 エクスポートと印刷のディレクトリ構造 54.....	54
11 読み取り専用メディアのサポート 55.....	55
12 MBox Viewer から直接メールを転送する 56.....	56
12.1 概要 56.....	56
12.2 ユーザーアカウントとパスワード 56.....	56
12.2.1 Yahoo!メールサービス 56.....	56
12.2.2 Gmail メールサービス 57.....	57
12.2.2.1 Gmail ユーザーが Gmail にサインアップする際に 2 段階認証を有効にしていなかった 57.....	57
12.2.2.2 Gmail ユーザーは Gmail にサインアップするために 2 段階認証を有効にしました 57.....	57
12.2.3 Outlook Live メールサービス 58.....	58
12.2.3.1 Outlook アカウント、ユーザー名、パスワードを作成する 58.....	58
12.2.3.1.1 Microsoft アカウント(MSA)と Outlook Live アカウントを持っていない 59.....	59
12.2.3.1.2 すでに Microsoft アカウントと Outlook Live アカウントの両方をお持ちの場合 59.....	59
12.2.3.2 アプリパスワードを生成する Outlook59.....	59
12.3 メール送信とサイズ制限 59.....	59
12.3.1 Gmail メールサービス 59.....	59
12.3.2 Yahoo メールサービス 60.....	60
12.3.3 Outlook メールサービス 60.....	60
12.4 SMTP サーバーの設定 60.....	60
12.4.1 SMTP サーバーのデフォルト設定 61.....	61
12.5 メールの転送 61.....	61
12.5.1 1 通のメールを転送する 61.....	61
12.5.2 選択したメールのリストを転送する 62.....	62
12.5.3 エラー報告 62.....	62
13 複数言語のサポート 63.....	63
13.1 言語設定 63.....	63
13.2 制限事項 63.....	63
14 Windows コードページ識別子 64.....	64
14.1 不明なコードページ名の処理 67.....	67

## 1 変更履歴

改訂	日付	コメント
1.0	2018 年 2 月 28 日	初回リリース
< 1.0.3.1		リリース パッケージに含まれている ReadMe.markdown 1.0.3.1 を参照してください。
>= 1.0.3.1	2019 年 9 月 26 日	「バージョン 1.0.3.x の新機能と変更点」のセクションをご覧ください
> 1.0.3.48	2025 年 3 月 3 日	ユーザーガイドの英語版は、MBox Viewer のリリース番号と一致します。機能に重要な変更がない場合、英語版以外のバージョンは更新されない場合があります

## 2 バージョン 1.0.3.54 の新機能と変更点

### 2.1 新機能

1. Outlook .msg メールファイルのサポートが追加されました。

### 2.2 変更点

1. 言語翻訳ファイルを更新しました。
2. 「すべてのフォルダーを更新」グローバル ボタンを再度有効にしました。

## 3 ライセンス

mbox ビューアプロジェクトの作者によって作成された mbox ビューアのソースコードは、以下のライセンスの下で提供されています。GNU AFFERO GENERAL PUBLIC LICENSE バージョン 3 は、個人および組織によるコードの自由な利用を許可しています。ソースコードの一部は Code Project サイトから取得しており、Code Project Open License (CPOL) 1.02 に基づいてライセンスされています。これは、私たちの理解する限り、不正使用などの一部の例外的なケースを除き、コードの自由な利用を許可しています。SMTP サーバーに接続するための MailKit オープンソース無料ライブラリは、MIT ライセンスに基づいています。

mbox ビューア実行ファイルは非フリーな使用ライブラリをリンクしていないため、私たちの理解するところによれば、個人や組織が自由に使用できます。

mbox ビューア ソフトウェアは有用であることを期待して配布されていますが、いかなる保証も行われず、商品性や特定目的への適合性に対する暗黙の保証さえありません。

GPL、CPOL、MIT ライセンス条項の詳細については、以下のリンクを確認してください。

<https://mit-license.org/>

<https://github.com/jstedfast/MailKit/blob/master/LICENSE>

<https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.txt>

<https://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

役に立つ可能性のある追加の出版物へのリンク。

<https://www.codeproject.com/info/Licenses.aspx>

<https://opensource.guide/legal/#プロジェクトに適したオープンソースライセンス>

## 4 このドキュメントについて

MBox Viewer のバージョン 1.0.3.27 以降、フォルダとメールアーカイブを表すアイコンが変更されました。メールアーカイブは以前はフォルダアイコンで表されていましたが、現在はメール封筒の束で表されています。メールフォルダは以前はコンピュータアイコンで表されていましたが、現在はフォルダアイコンで表されています。ただし、すべてのスクリーンショットが変更を反映して更新されているわけではありません。

## 5 フィードバック

MBox Viewer の改善にご協力いただくため、動作確認済みの点と動作しない点についてのレビュー投稿、バグレポートの作成、機能強化のリクエストをお願いいたします。国名、スクリーンショットなど、できるだけ多くの詳細情報をご提供ください。

## 6 概要

MBox Viewer (または mboxview) は、Thunderbird アーカイブ、Google メールアーカイブ、または単純な EML ファイルなどの mbox ファイルを表示するための Windows GUI ベースのプログラムです

mbox ビューアは、次の機能をサポートする、シンプルですが非常に強力な電子メール ビューアです。

1. 4GB を超える大容量ファイルのサポート
2. mbox アーカイブの高速解析
3. すべての添付ファイルへのクイックアクセス
4. 画像添付ファイルのプレビュー
5. 画像を拡大/縮小
6. Eml での単一メールのエクスポート
7. すべてのメールを EML 形式でエクスポート
8. すべてのメールの添付ファイルをエクスポートする
9. 選択したすべてのメールまたは複数のメールを CSV、テキスト、HTML、PDF ファイルに印刷するか、PDF プリンターに送信します。
10. 単一のメールをテキスト、HTML、または PDF ファイルに印刷するか、PDF プリンターに送信します。
11. 関連するすべてのメールを会話としてグループ化する
12. メールの会話/関連メールグループを CSV、テキスト、HTML、PDF ファイルに印刷するか、PDF プリンターに送信します。
13. 選択した 1 つまたは複数のメール、または関連するメールのグループをブラウザで開く
14. メールのメッセージ内のユーザー定義テキストを検索し、すべての出現箇所を強調表示します
15. 日付、件名、送信者、CC、BCC、メッセージ本文、付録本文、付録名を検索します。
16. 検索条件に一致しなかったメールを検索する
17. 日付、送信元、送信先、件名、サイズ、会話グループで並べ替える
18. 異なる文字セットでエンコードされたメールのヘッダーフィールドと本文のサポート
19. メール リスト編集機能のサポートにより、ユーザーは複数の検索の結果を結合したり、ユーザーが選択した 1 つ以上のメールを結合したりしてメール リストを作成できます。
20. メッセージウィンドウの位置を下、右、左に設定する機能
21. 複数のアーカイブファイルを結合/連結し、重複したメールを削除する機能
22. 表示パネルとメールメッセージの背景色をカスタマイズする機能
23. HTML/PDF メールヘッダー出力をカスタマイズする機能
24. 生のメールヘッダーを表示する
25. MBox Viewer から直接メールを転送する
26. Gmail ラベルのサポート
27. Thunderbird や類似のメールクライアントからエクスポートされたメールファイルの階層構造のサポート
28. メール共有 (またはメールエクスポート) 機能のサポートにより、ユーザーは選択した 1 つ以上のメールを HTML および PDF 形式で他のユーザーと共有できるようになります。
29. Windows レジストリベースおよびファイルベースの構成のサポート
30. 複数の言語のサポート

## 7 既知の問題

### 7.1 MBox ビューアの実行

MBox ビューアは、常に 1 つのインスタンスのみ実行する必要があります。MBox ビューアでメールファイルを直接開く場合、またはメールプレビューモードで起動する場合は、2 つ目のインスタンスの実行が許可されません。

### 7.2 フォルダパスの制限

MBox Viewer は、データベースの実装に Windows ファイルシステムを利用しています。MBox Viewer は、印刷 ([txt|pdf|htm|csv]) などのユーザーリクエストに応じてファイルを作成します。Windows のファイル名の最大長 (255 文字) 制限により、問題を回避するには、MBox Viewer と MBOX メールファイルを短いパスのフォルダにインストールする必要があります。MBox Viewer によって作成されるファイル名は、以下の部分で構成されます。

「インストールフォルダのパス」+「メールファイルが格納されているフォルダのパス」+「メールの件名.[txt|htm|pdf|csv]」

MBox Viewer は必要に応じて「メール件名.[txt|htm|pdf|csv]」部分の長さを短縮できますが、その他の部分はユーザーが制御できます。

### 7.3 PDF への印刷

MBox Viewer は、Microsoft Edge または Google Chrome ブラウザを使用して PDF に直接印刷します。PDF に直接印刷する場合、印刷のカスタマイズは制限されます。

ブラウザでメールを開き、ブラウザから印刷すると、出力から色を削除したり、ページを拡大縮小したりする機能などの追加オプションが提供されます。

### 7.4 選択した複数のメールを印刷する

Mbox Viewer は、HTML 形式の複数のメールを単一の HTML ファイルに結合し、作成されたファイルをブラウザで開きます。作成されたファイルの形式は基本的に以下のとおりです。

```
<div><html><メール 1 のヘッダー (HTML 形式)></html></div><div><html><メール 1 の本文 (HTML 形式)></html></div><div><html><メール 2 のヘッダー (HTML 形式)></html></div><div><html><メール 2 の本文 (HTML 形式)></html></div><div><html><メール 3 のヘッダー (HTML 形式)></html></div><div><html><メール 3 の本文 (HTML 形式)></html></div>
.....
```

<div> タグは、HTML ドキュメント内に独立したセクションを作成するために使用されます。

このアプローチは、様々な理由から、必ずしも確実に機能するとは限りません。既知の問題の一つとして、HTML 形式のコンテンツを含む一部のメールはフォントサイズなどのデフォルト値に依存しており、他のメールのフォントサイズを継承してしまうことがあります。MBox Viewer は、こうした問題を最小限に抑えるように強化されました。

まれに、選択した複数のメールを PDF に印刷するときに、「結合」オプションを使用して潜在的な問題を解決します。

## 7.5 メールの日時

エポックタイム(1970 年より古いもの)より古いメールもサポートされていますが、そのようなメールの日時は 1970 年 1 月 1 日にマッピングされます。Windows は様々な日付・時刻関数をサポートしていますが、夏時間(サマータイム)をサポートするのは Unix 形式の日付・時刻関数のみです。ただし、これらの関数は 1970 年より古い日付をサポートしていません。

## 7.6 検索

ASCII および ISO-8859-1 (ISO ラテン 1 と呼ばれる) 文字セットで構成されているメールを検索する際に、単語検索オプションを設定しないでください。ASCII および ISO-8859-1 文字セットで構成されていないメールを検索する場合は、単語検索オプションを設定しないでください。

## 8 インストール

実行ファイルとソースコードは Sourceforge または Github からダウンロードできます

<https://sourceforge.net/projects/mbox-viewer/files/>

<https://github.com/eneam/mboxviewer/releases>

実行可能パッケージ(最新の mbox-viewer.exe-v1.0.3.54.zip)を作業ディレクトリにダウンロードし、解凍してください。これにより、スタンドアロンの mboxview.exe 実行ファイル、ユーザーガイド、scripts サブディレクトリ、ReleasePlusStackTrace サブディレクトリを含む mbox-viewer.exe-v1.0.3.54 ディレクトリが作成されます。mbox ビューアーのインストールと実行には管理者権限は必要ありません。

Mbox Viewer がクラッシュした場合は、HELP.txt ファイルを確認してください。

## 9 構成データストア

## MBox Viewer は、Windows レジストリベースの設定とファイルベースの設定をサポートしています。# デフォルトでは、設定データの保存に Windows レジストリが使用されます。# 起動時に、MBox Viewer は MBoxViewer.config ファイルが存在し、書き込み可能かどうかを確認します。## 1) MBox Viewer ソフトウェアのインストールフォルダ内の Config サブフォルダ、または# 2) Windows システムによって作成されたユーザー固有のフォルダ内の UMBoxViewer\Config サブフォルダ内。# 例: C:\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config## 設定ファイルの形式は、「.reg」レジストリファイルの形式に似ています。# [UMBoxViewer\LastSelection]# "parameter"="value"## 各行の先頭と「=」文字の周囲には空白は使用できません。# すべてのパラメータ値は文字列としてエンコードされ、



必要に応じて MBox Viewer によって数値またはその他のデータ型に変換されます。##  
MBoxViewer.config ファイルは UTF16LE BOM ファイルとしてエンコードされている必要があります。##  
MBoxViewer.config.sample ファイルが含まれていますソフトウェア パッケージの Config フォルダー内にあります。# MBox Viewer がファイルベースの構成を使用できるようにするには、# ユーザーはこのファイルの名前を MBoxViewer.config ファイルに変更するか、サンプル ファイルを C:  
\Users\UserName\AppData\Local\UMBoxViewer\Config フォルダーにコピーして名前を変更する必要があります。#

## 10 MBox ビューアの実行

mboxview プログラムは、エクスプローラーウィンドウから実行ファイルをダブルクリックするか、コマンドラインからコマンド名と引数リストを入力して実行できます

### 10.1 引数リストの概要

mboxview は以下のコマンドラインオプションを受け入れます。

**-FOLDER=folderPath** – 1 つ以上の mbox ファイルまたは eml ファイルを含むフォルダへのフルパス。複数回実行してもレジストリに保持されます。

**-メールファイル=fileName** – 読み込む mbox/eml ファイルのフルパス、またはファイル名。フルパスが指定されていない場合は、folderPath と fileName からフルパスが作成されます。この値は複数回実行してもレジストリに保存されません。

-EML\_PREVIEW\_MODE-MAIL\_FILE が設定されている場合、mbox ツリーとメールリストペインを非表示にするコマンドラインオプション。ESCAPE キーを押すと mbox ビューアが終了します

-EXPORT\_EML=y|n - mbox アーカイブから生成された eml ファイルの自動エクスポートを有効または無効にします。「n」に設定すると、メールのトラバースパフォーマンスが向上します。レジストリに保持され、複数回実行しても保持されます

-PROGRESS\_BAR\_DELAY=秒 - 検索期間が PROGRESS\_BAR\_DELAY に設定された値よりも長く続くと、検索プログレスバーがアクティブになります。-1 に設定すると、プログレスバーは無効になります。デフォルト値は 1 秒に設定されています。複数回実行してもレジストリに保持されます

-MBOX\_MERGE\_LIST\_FILE=listFile Name および -MBOX\_MERGE\_TO\_FILE=mergedFile Name コマンドラインオプションを使用して、listFile Name にリストされた mbox ファイルの内容を結合します。結合された mbox ファイルは自動的に mbox ビューアで開きます

必要に応じて、必要なコマンドライン オプションを直接入力する代わりに、便宜上、単純な .cmd ファイルまたは .bat ファイルを作成し、エクスプローラーから実行することもできます。

## 10.2 GUI からオプションを設定する

その EXPORT\_EML と PROGRESS\_BAR\_DELAY の値は、GUI からいつでも変更できます

「ファイル」をクリックしてドロップダウンメニューを開き、「オプション」オプションを選択します。以下のダイアログが表示されます。必要な値を設定し、「OK」ボタンをクリックします。

EML ファイルのエクスポートが無効になっている場合でも、「表示」ドロップメニューの「EML を表示」を選択すると、選択したメールの eml ファイルをエクスポートできます。

「文字セットを表示」と「ヘッダーフィールドの文字セットを設定」の 2 つのオプションは、メッセージウィンドウにヘッダーフィールドを正しく表示するのに役立ちます。10.31.1.1 詳細については、

「画像ビューア」チェックボックスをオンにすると、画像添付ファイルをプレビューするダイアログオプションがオン/オフになります 10.25 詳細については、

「拡張メールフォルダ選択ダイアログ」は「フォルダ選択」オプションの別バージョンで、メールアーカイブがフォルダ内にあるかどうかを確認できます。フォルダを選択するには、メールファイルを選択する必要があります

「時間」オプションを使用すると、時間をローカルまたは GMT として表示できます。

「件名ソートタイプ」オプションは、s のときに件名スレッドを作成します件名で並べ替え。各件名スレッド内のメールは時間順に並べ替えられます。デフォルトでは、件名スレッドはアルファベット順に並べ替えられます。「ファイル」->「オプション」->「時間順スレッド」オプションを選択すると、件名スレッドを時間順に並べ替えることができます。

「ファイルを mbox ファイルとして検証」オプションを使用すると、mbox ファイルとして検証するファイルを制御できます。検証はファイルの内容に基づいて行われます。

**Options**

Date format: ☒ dd/mm/yyyy  
☐ mm/dd/yyyy  
☐ yyyy/mm/dd

Time: ☒ Local ☐ GMT

Search progress bar startup delay in seconds

Export EML: ☒ no ☐ yes

Message Header Character Set IDs (0-65001)  
 from:  to:  subject:

Show Charsets: ☐ no ☒ yes

☒ Picture Viewer

☐ Enhanced Select Mail Folder Dialog

Subject Sort Type  
☒ alphanumeric ☐ time ordered threads

Validate files as mbox files  
☒ .mbox\*, .eml, no-extensions  
☐ all files

OK Cancel

## 10.3 基本的な使用例


mboxview をダブルクリックしてビューアを起動します。下の図は、ユーザーがいくつかの手順を実行した後に mboxview によって作成された画面を示しています。起動後、メールアーカイブツリー、概要、およびメッセージウィンドウは最初は空白です。メールアーカイブを読み込んで内容を表示する手順については、次に説明します

The screenshot shows the mboxview application window. It features a menu bar (File, Edit, View, Help), a toolbar, and a status bar at the bottom. The main interface is divided into several panes:

- Mail Archive Tree Window:** Located on the left, it displays a tree view of mail folders such as 'apache.mbox', 'attachment.mbox', 'linux-1996-05.eml', 'linux-2001-07.eml', and 'linux-2002-02.eml'.
- Mail List Auditing Dialog Bar:** A horizontal bar at the top right containing buttons for 'All Mails', 'Find Mails', and 'User Selected Mails', along with a 'Help' button.
- Mail Summary List Window:** A table below the dialog bar showing a list of emails with columns for 'date (Local)', 'from', 'to', 'subject', and 'size (KB)'. The first entry is dated 31/12/2010 13:00 and is from 'shirishag75@gmail.com'.
- Header of Message Window:** A section below the summary list showing the email's header, including 'Subject: newbie subversion questions', 'Date: 31/12/2010 13:00', 'From: shirishag75@gmail.com', and 'To: users@subversion.apache.org'.
- Mail Message/Body Window:** The main area at the bottom displaying the body text of the selected email, which discusses subversion questions and includes a list of directory paths.


The status bar at the bottom indicates 'Ready', 'Mail Retrieval Complete', and 'Mail 1 of 17'.

1. 「ファイル」をクリックしてドロップダウンメニューを開き、「フォルダを選択...」オプションを選択します。1つ以上の mbox または eml メールアーカイブファイルを含むフォルダを参照して選択します。有効なメールアーカイブファイルはすべてメールアーカイブツリーウィンドウに表示されます。「フォルダを選択」ダイアログは、「ファイル」→「オプション」メニューダイアログで設定できます。




2. アーカイブファイルのいずれかを左クリックすると、そのアーカイブ内のすべてのメールが読み込まれます。プログレスバーが表示され、選択したアーカイブの処理が完了すると自動的に閉じます。各メールのメールヘッダー情報は「概要」ウィンドウに表示されます。メールアーカイブはテキストファイルであり、すべての文字を1つずつ確認する必要があるため、非常に大きなアーカイブファイルの解析には時間がかかる場合がありますのでご注意ください。

ただし、その後のメールの読み込みは、mboxview がアーカイブファイルの初期解析時に作成したインデックスファイルから行われるため、はるかに高速です。作成されたインデックスファイルには、アーカイブファイル内の各メールのコンテンツメタデータ(メールヘッダー情報とメールファイル内の各メールの位置)が含まれており、メールメッセージ/本文への迅速なアクセスに役立ちます。インデックスファイルの拡張子は .mboxview です。




3. 概要ウィンドウでメールを1つ左クリックすると、そのメールのメッセージ/本文がメッセージウィンドウに表示されます。メールの取得状況、アーカイブ内のメールの総数、選択したメールのアーカイブ内での位置がステータスバーに表示されます。セキュリティ強化のため、内部ブラウザではJava、スクリプト、ActiveX コントロールの実行が無効になっているため、外部ブラウザでハイパーリンクを開くことをお勧めします。



## 10.4 複数フォルダのサポート

「ファイル」をクリックしてドロップメニューを開き、「フォルダを選択…」オプションから新しいメールアーカイブフォルダを選択するたびに、選択したフォルダがメールアーカイブツリーの下のフォルダリストに追加されます



ツールバーの +/- アイコンを使用して、すべてのフォルダーの下のアークाइブ ファイルのリストを展開/折りたたみます。

リストからフォルダーを削除するには:

1. フォルダを左クリックしてフォルダを選択し、
2. フォルダを右クリックして、「フォルダの削除」メニューオプションを選択します。

選択したフォルダーのリストは、複数回の実行にわたって保持されます。

## 10.5 フォルダ階層のサポート


MBox Viewer は、ルートフォルダとすべてのサブフォルダ内にあるメールファイルを自動的に開くことができます。この機能を使用すると、Thunderbird などのメールクライアントからエクスポートされたメールをより簡単に表示できます。

ユーザーはこの機能を活用するために 2 つのオプションのいずれかを選択できます。

1. 「ファイル→フォルダをルートフォルダとして選択…」オプションを選択します。MBox Viewer はルートフォルダとすべてのサブフォルダをスキャンし、メールツリーの下にフォルダ階層を再作成します。
2. 「ファイル→マージするルートフォルダを選択…」オプションを選択してください。MBox Viewer はルートフォルダとすべてのサブフォルダをスキャンし、検出されたすべての mbox ファイルをマージし、Gmail スタイルのラベルに従ってフォルダ構造を再構築します。重複したメールは削除されます。


オプション 2 (マージ) では、検出されたすべてのメール アークाइブを検索できますが、オプション 1 では各メール ファイル内のみを検索できます。

スクリーン スナップショットは、同じ Thunderbird フォルダーに適用された場合の両方のケースを示しています。



### 10.5.1 マージ構成ダイアログのルートフォルダを選択

「マージするルートフォルダを選択...」オプションを選択すると、以下のダイアログが表示されます。フォルダ階層と Gmail スタイルのラベルのサポートに加えて、mbox ファイルまたは eml ファイルのマージに役立つその他のオプションもサポートされています。




## 10.6 データフォルダの設定

MBox ビューアは、「印刷先...」、「すべてのメールを E メールとしてエクスポート...」などのオプションを実行


すると、ファイルを生成し、ユーザーが選択したデータフォルダに保存します

ユーザーは、「ファイル -> データ フォルダ構成」ダイアログを選択してデータ フォルダを選択できます。



## 10.7 テキストフォントサイズの設定

デフォルトでは、すべての GUI 要素のシステムフォントサイズは 8 ポイントです。ユーザーは「ファイル→フォント設定」ダイアログから新しいフォントサイズを設定できます。




### 10.7.1 制限事項

1. すべてのタイトルウィンドウ（ダイアログ、メインフレームなど）のフォントサイズは影響を受けません
2. メインメニューバーのフォントサイズは 12 ポイントに固定されています。
3. ステータスバーのフォントサイズは影響を受けません
4. メッセージテキストは影響を受けません。ユーザーは Ctrl+マウスホイールでフォントサイズを変更できます。




## 10.8 メールアーカイブツリーウィンドウでの Mbox ファイルの非表示と復元


ユーザーは、これらのファイル进行操作していない場合は一時的に非表示にし、必要に応じて後で非表示に戻すことができます。mbox ファイルを非表示にするには、ファイルを右クリックし、「ファイルの削除」オプションを選択します。



非表示のウィンドウを復元するには、フォルダーを左クリックしてフォルダーを選択し、フォルダーを右クリックして「削除されたフォルダーの復元」オプションを選択します。




「復元するファイルの選択」ダイアログで復元するファイルをチェックします。



## 10.9 メールアーカイブツリーウィンドウの非表示

メールアーカイブツリーウィンドウを非表示にして、メールサマリーウィンドウとメールメッセージウィンドウを大きく表示できます。ツリーウィンドウの表示/非表示を切り替えるには、ボタン  $\leftarrow$  または  $\rightarrow$  を選択します。ツリーウィンドウは、mbox メールファイルのいずれかが選択されている場合にのみ非表示になります。



## 10.10 メールアーカイブファイルを開くためのデフォルトのアプリケーションとして MBox Viewer を設定する


MBox Viewer は、メールファイルをダブルクリックすることで開くデフォルトのアプリケーションとして設定できます。MBox Viewer をデフォルトのアプリケーションに設定する方法は複数あります。デフォルトでは、メールファイルをダブルクリックすると、Windows はデフォルトのアプリケーションが設定されていないことを前提として、メールファイルを開くプログラムを選択するように求めます。「常にこのアプリで開く」オプションが設定されていることを確認してください。現在の割り当てをやり直すには、ファイルを右クリックし、「プログラムから開く」オプションを選択します。

## 10.11 メッセージウィンドウの位置

メッセージウィンドウの位置は、「表示」→「メッセージウィンドウ」オプションで下、右、または左に設定できます。新しい位置を設定した後、変更を有効にするには mbox ビューアを再起動する必要があります

位置を右または左に設定すると、メール アドレスの形式が変更され、メール名のみが表示されるか、名前がない場合はメール アドレスが表示されます。

デフォルトでは、メッセージ ウィンドウの位置は下部に設定されています。




## 10.12 ウィンドウの配置の維持

Mbox Viewer は終了時にウィンドウの配置を保存し、次回実行時に復元します。

## 10.13 背景色スタイルのカスタマイズ

デフォルトでは、すべてのディスプレイパネルの背景色は白色に設定されています。ディスプレイパネルの色をカスタマイズするには、「ファイル→カラースタイル設定」メニューオプションを選択してください。「カスタム」ボタンを左クリックするとカスタマイズが開始されます。以下のような画面が表示されます。




カラー スタイル構成ダイアログを使用すると、ダイアログ ボックスにリストされている 8 つのペインの白い背景を、定義済みの色またはユーザーが定義したカスタム色に置き換えることができます。

ダイアログには、カスタムカラースタイルの設定前に評価できる 8 つの定義済みカラースタイルが表示されます。添付ファイル付きのメールを開いて、定義済みカラースタイルとカスタムカラースタイルを評価すると便利です。

「カスタム」ラジオ ボタンを選択して、カスタム カラー スタイルの構成を開始します。

各ペイン (MailArchiveTree など) に同じ色または異なる色を設定します。

いずれかのペインを選択し、「色の選択」ボタンを左クリックして、「色選択ダイアログ」を起動します。



「色を選択」ボタンには、最初に選択したペインに関連付けられた色が表示されます。

カスタム カラー領域の上部には、最初に各ペインに関連付けられた色が表示されます。

4つの異なる領域で色を変更できます。左上のセクションには、48種類の定義済み色のリストが表示されます。

希望する色がそのセクションにない場合は、十字線をクリックして、マルチカラーパレット内でマウスをドラッグします。

パレットの色に基づいて範囲を表示する右側のバーをドラッグすることもできます。

より正確な色を設定するには、カスタムカラーエディター領域に赤、緑、青の値を入力します。それぞれ 1 から 255 までの整数値を使用します。

カスタムカラーに満足したら、OK ボタンを左クリックします。

「色選択ダイアログ」を閉じ、「色スタイル設定」ダイアログに戻ります。

「色を選択」ボタンが、作成したカスタムカラーで塗りつぶされます。「適用」ボタンを左クリックすると、選択したペインに新しい色が適用されます。変更をキャンセルするには、「適用」ボタンをもう一度左クリックしてください。


mbox ビューアのシャットダウン後も変更内容を維持するには、「保存」ボタンを左クリックして変更を保存します。または、まずすべてのペインの色をカスタマイズしてから、「保存」ボタンを左クリックしてすべての変更を保存します。

最後に保存または起動してから行われたすべての変更を破棄するには、[キャンセル] ボタンを左クリックします。

閉じるボタンまたは Windows 標準の閉じるボタンを左クリックすると、「色の選択ダイアログ」が非表示になります。それまでに行った変更は破棄されません。


再度開くには、[ファイル] -> [カラー スタイル設定] メニュー オプションを選択します。

**注意**保存したカラースタイルはすべてのメールに適用されます。メールメッセージウィンドウのメールヘッダーを右クリックし、「カスタムカラースタイルの有効化/無効化」メニューオプションを選択すると、アクティブなメールのカスタムカラースタイルを一時的に無効にすることができます



## 10.14 Gmail ラベルのサポート

Gmail の mbox メールアーカイブで Gmail ラベルを再作成するには、別の手順を実行できます。Gmail ラベル情報は、Gmail からダウンロードしたすべてのメールに含まれています。ラベルを再作成するには、ツリーペインでアクティブな Gmail メールアーカイブを右クリックし、「Gmail ラベル → 作成」オプションを選択します。これにより、下の例のようにフォルダが作成されます。フォルダアイコンを左クリックすると、ラベル内のすべてのメールが表示されます。



フォルダアイコンを選択すると、すべてのメールを再度表示できます。ラベルが選択されている場合、「すべてのメール」および「見つかったメール」ボタンは、そのラベルにスコープされます。「ユーザーが選択したメール」の内容は、アクティブフォルダとフォルダのすべてのラベルで共有されます。

### 10.14.1 制限事項

「ファイルの削除」オプションを使用してツリーパネルからフォルダを非表示/削除し、後で「削除したファイルの復元」オプションを使用して復元した場合、Gmail のラベルはラベルを再作成するまで自動的に復元されません。



## 10.15 メッセージヘッダーフィールドリストを展開

メッセージウィンドウの位置を下部に設定している場合、メッセージヘッダーリストに CC と BCC のメッセージヘッダーフィールドが表示されません。これは、「表示」→「メッセージヘッダーペインのレイアウト」→「拡張」オプションで変更できます。

## 10.16 生のメッセージヘッダーの表示

「表示 → 生のメッセージヘッダーを表示」オプションを設定することで、メッセージウィンドウで生のメッセージヘッダーを表示できます。これはグローバルな変更であり、メッセージ内容を再度表示するには無効にする必要があります。生のメッセージヘッダーは、メッセージヘッダーペインを右クリックし、「生のメッセージヘッダーを表示」オプションを設定することで表示できます。この設定は、新しいメールを選択した場合には保持されません。

## 10.17 HTML/PDF メールヘッダーのカスタマイズ

HTML/PDF ヘッダー設定ダイアログでは、出力するメールヘッダーフィールドを選択し、フィールド名とフィールドテキストのフォントを設定できます。また、すべての添付ファイルのリストを出力するように設定することもできます。カスタマイズダイアログは、「ファイル」→「印刷設定」→「HTML/PDF ヘッダー設定」ボタンから選択できます。

フォントを構成するオプションには、「デフォルト」と「カスタム」の 2 つがあります。

デフォルト オプションでは以下を設定できます。

1. フィールド名とテキストの両方に適用されるフォント サイズ。
2. フィールド名にのみ適用される太字フォント スタイル。


カスタム オプションでは以下を設定できます。

1. ヘッダー フィールド名とテキストに同じフォントまたは異なるフォントを使用します。
2. フォント ダイアログでは、フォント名、スタイル、サイズを設定できます。
3. フォント ダイアログで設定されたプライマリ フォントに加えて、汎用ファミリー フォントも表示されます。

次のリンクには、HTML フォントに関する役立つ情報が記載されています。

[HTML フォント  
フォントと書式設定](#)





ユーザーは、Web ブラウザでドキュメント/添付ファイルのリンクを開く方法も設定できます

## 10.18 単一メールのコンテキストメニュー


概要ウィンドウで選択したメールを右クリックすると、以下に示すようにコンテキストメニューが開きます。

「印刷先」コンテキストメニューを使用すると、選択したメールをテキスト、HTML、または PDF ファイルに印刷したり、ユーザーが選択した PDF プリンターに送信したりできます。

「ブラウザで開く」メニューオプションを選択すると、選択したメールが外部のデフォルトの Web ブラウザで開きます。

「テキスト検索」オプションを使用すると、ユーザーが指定したテキストを検索し、メッセージウィンドウ内のすべての出現箇所を強調表示できます。

「詳細検索」オプションを選択すると、詳細検索ダイアログが起動し、メールの送信元、宛先、件名のフィールドが事前に入力されます。



### 10.18.1 ファイル名

ユーザーは、「ファイル」→「印刷設定」ダイアログを選択して、メールを印刷する際に適用するファイル名のパターン／テンプレートを設定できます。パターンは、日付、時刻、送信者、宛先、件名、および一意のIDのフィールドで構成されます。件名からは英数字のみが選択され、その他の文字はアンダースコアに置き換えられます。

ファイルは FolderHousingMailArchives/PrintCache/MailArchiveName フォルダーに保存されます。ここで、MailArchiveName は .mbox 拡張子のないアーカイブ ファイル名を示します。

PDF プリンターに印刷する場合、つまり、「印刷先」→「プリンター メール」オプションを選択する場合や、ブラウザからメールを PDF ファイルに印刷する場合は、ユーザーは対象のファイル名を手動で入力する必要があります。

印刷設定ダイアログでは、作成するファイル名の最大文字数を設定できます。Windows でサポートされるファイルパスの最大文字数は、非 Unicode アプリケーションの場合 260 文字です。そのため、ファイル名は (260 文字 - FolderHousingMailArchives/PrintCache/MailArchiveName/MailFileName の長さ) のパスに制限されます。ユーザーはファイル名の長さ制限を設定でき、必要に応じて mbox ビューアが設定された長さに調整します。

### 10.19 複数のメールを選択したコンテキストメニュー


Windows の標準方法、つまり左クリックの後に Shift キーを押しながら左クリック、または CTRL キーを押しながら左クリック、または CTRL キーを押しながら A キーを押す方法を使用して、複数のメールを選択できます。

概要ウィンドウで複数の電子メールを右クリックすると、以下に示すようにコンテキストメニューが開きます。

「選択したメールを印刷」コンテキストメニューオプションを使用すると、選択したメールを単一のテキスト、HTML、CSV、PDF ファイルに印刷したり、ユーザーが選択した PDF プリンターに送信したりできます。

10.33.7 「パワーユーザーによるメールの PDF ファイルへの印刷」セクション

「選択したメールをブラウザで開く」メニューオプションは、選択したメールを外部のデフォルト Web ブラウザで開きます



### 10.19.1 ファイル名

複数のメールを 1 つのファイルに印刷する際に適用するファイル名パターン/テンプレートを設定できません。ファイル名は、アーカイブファイル名に適切な拡張子 (.txt、.htm、.csv、.pdf など) を付けて自動的に作成されます。

ファイルは FolderHousingMailArchives/PrintCache/MailArchiveName フォルダーに保存されます。ここで、MailArchiveName は mbox 拡張子のないアーカイブ ファイル名を示します。

PDF プリンターに印刷する場合、つまり、「選択したメールを印刷」→「プリンター メール」オプションを選択する場合、またはブラウザからメールを PDF ファイルに印刷する場合、ユーザーはターゲット ファイル名を手動で入力する必要があります。

## 10.20 会話メールグループのコンテキストメニュー

コンテキストオプションを処理する前に、すべてのメールを会話順に並べ替える必要があります。10.27 セクション

概要ウィンドウで選択した会話グループ内のメールを右クリックすると、図のようなコンテキストメニューが開きます 10.18 セクション

「関連メールを印刷」コンテキストメニューオプションを使用すると、選択したメール(会話)のグループをテキスト、HTML、CSV、または PDF ファイルに印刷したり、ユーザーが選択した PDF プリンターに送信したりできます


「関連メールをブラウザで開く」メニュー オプションを選択すると、選択したメール グループが外部のデフォルト Web ブラウザで開きます。

## 10.20.1 ファイル名

参照 10.19.1 セクション

## 10.21 メールアーカイブのコンテキストメニュー

メール アーカイブ ツリー ウィンドウの下のアクティブなメール アーカイブを右クリックすると、以下に示すようにコンテキスト メニューが開きます。



コンテキストメニューから、すべてのメールを CSV、テキスト、HTML、PDF ファイルに出力できます。作成されるファイルの名前は、FolderHousingMailArchives/PrintCache/MailArchiveName フォルダ内のアーカイブファイル名（拡張子.csv、.txt、.html、または.pdf）に基づいて作成されます。MailArchiveName は、mbox 拡張子を除いたアーカイブファイル名です。メールはサマリーウィンドウのソート順に従って印刷されますのでご注意ください。

HTML ファイルのサイズは非常に大きくなる場合があります、ほとんどのブラウザで開くのに問題が生じる可能性があります。大きな HTML ファイルの処理に関しては、Microsoft Edge と Google Chrome ブラウザが最も優れたパフォーマンスを発揮するようです。

テキストファイルへの印刷時に、HTML テキストブロックを含みプレーンテキストを含まないメールを処理するため、1.0.2.8 で HTML からテキストへの変換機能が追加されました。変換処理には非常に時間がかかる場合があります、多数の変換が必要な場合、1.0.2.7 と比較して印刷時間が大幅に増加する可能性があります。進行状況を示すプログレスバーが追加されましたが、遅い場合もあります。

単一の PDF ファイルへの印刷は最も時間がかかります。10.33.7 大規模な印刷を単一の PDF ファイルに行うための「パワーユーザーによる PDF ファイルへのメール印刷」セクション

アクティブアーカイブ内のすべてのメールは、サマリーウィンドウで日付、送信元、宛先、件名、サイズ、スレッドで並べ替えることができます。この機能は、サマリーウィンドウで選択した列を左クリックするのと同じで

す。

「プロパティ」オプションでは、アーカイブファイルの場所、サイズ、メール数が表示されます。

「インデックス ファイルの更新」オプションでは、必要に応じてアーカイブ ファイルの新規解析が実行されます。


### 10.21.1 CSV ファイルへの印刷ダイアログ

ユーザーが選択したメール アーカイブまたは選択したメール セットを CSV ファイルに印刷する場合、エクスポートするフィールド、日付形式、および 2 つのタイム ゾーンのいずれかを選択できます。

コンテンツのエンコーディングを正規化するオプションも利用可能です。デフォルトのエンコーディングは UTF-8 に設定されており、特別な場合を除き変更しないでください。

「メッセージを N 文字に制限」の値はデフォルトで 32500 文字に設定されています。これよりも高い値に設定すると、Excel と LibreOffice はスプレッドシートのセルあたりの文字数制限を超えたというエラーメッセージを表示します。LibreOffice はテキストのオーバーフローを適切に処理しますが、Excel スプレッドシートは破損します。


ユーザーは添付ファイル名を区切る文字列を設定できます。特別な CRLF 文字列は、CSV 出力では `\r\n` 文字列に置き換えられます。



## 10.22 メールの添付ファイル


メールの添付ファイルはメッセージウィンドウの下部に表示されます。添付ファイルが存在する場合、メールの最初の列に「\*」記号が表示されることがあります。添付ファイルの場所を開くには、概要ウィンドウでメールをダブルクリックするか、「表示」→「EML を表示」メニューオプションを選択してください。メールのすべての添付ファイルを含む一時フォルダが開きます。添付ファイルを表示するには、標準の Windows アプリケーションを使用してください。

添付ファイルは、左ダブルクリックでも表示できます。画像添付ファイルは画像ビューアー（グローバルオプションで設定されている場合）で表示され、その他のファイル形式は関連付けられたデフォルトの Windows アプリケーションで表示されます。



## 10.22.1 添付ファイルのコンテキストメニュー


選択した添付ファイルを右クリックすると、コンテキストメニューが開きます。コンテキストメニューでは、関連付けられているデフォルトのアプリケーションで添付ファイルを開いたり印刷したりできます。また、添付ファイルが格納されているフォルダを開くこともできます。選択した添付ファイルはフォルダ内でハイライト表示されます。



## 10.22.2 添付ファイルの設定

「添付ファイルの設定」ダイアログでは、添付ファイルのウィンドウサイズ、内容、添付ファイルの表示基準を

設定できます。また、メールの表示時や印刷時に画像添付ファイルを追加するかどうかも設定できます  
「ファイル→添付ファイル設定」を選択してダイアログにアクセスします。



### 10.22.3 すべてのメールのすべての添付ファイルをエクスポートする

アクティブなメールアーカイブを右クリックし、「すべてのメール添付ファイルをエクスポート」オプションを選択することで、すべての添付ファイルを AttachmentCache フォルダにエクスポートできます。添付ファイル名の重複を避けるため、Mbox Viewer は各添付ファイル名に以下のプレフィックスを付加します。

YYYYMMDD-HHMMSS-IDDDDDDD 添付ファイル名

YYYY は年、MM は月、DD は日、HH は時、MM は分、SS はメールの秒、IDDDDDDD はこのメールに割り当てられた一意の ID を表します

## 10.23 インライン画像キャッシュ

mboxview は、メール本文／メッセージに直接埋め込まれた画像をサポートするために、インライン画像のキャッシュを作成します。すべての画像を含むキャッシュは、メールアーカイブファイルの初期解析中に作成することも、必要に応じて後で画像のサブセットを作成することもできます。

FolderHousingMailArchives/ImageCache フォルダ内に、アーカイブファイルごとに個別のキャッシュサブフォルダが作成されます（少なくとも 1 つのインライン画像が見つかった場合）。何らかの理由でインライン画像キャッシュが見つからない場合は、それぞれのファイルアーカイブで「インデックスファイルの更新」コンテキストオプションを選択して、インデックスファイルを更新してみてください

### 10.24 すべてのメールを別の EML ファイルにエクスポート

メールアーカイブのコンテキストメニューから、すべてのメールを個別の EML ファイルにエクスポートできます。選択したメールアーカイブを右クリックし、「すべてのメールを EML としてエクスポート」オプションを選択します。EML ファイルは FolderHousingAllMailArchives/EmlCache/SelectedMailArchiveName フォルダに作成されます。

Mbox Viewer は次のように Eml ファイル名を作成します。


YYYYMMDD-HHMMSS-IDDDDDDD 名 ([ファイル] -> [印刷設定] ダイアログの [ファイル名設定] を使用)。

YYYY は年、MM は月、DD は日、HH は時、MM は分、SS はメールの秒、IDDDDDDD はこのメールに割り当てられた一意の ID を表します



## 10.25 画像ビューア

添付ファイルをダブルクリックすると、画像ビューアダイアログが起動します(下の例)。



画像ビューアは、png、jpg、jpeg、pjpeg、jpe、gif、bmp、ico、tif、tiff、jfif、emf、wmf、dib サポート。

「次へ」と「前へ」のコントロールを使用すると、選択したメールに関連付けられたすべての画像添付ファイルを参照できます。表示する添付ファイルを選択することもできます。その後、すべての画像添付ファイルを参照することもできます。

ROTATE コントロールを使用すると、現在の/表示されている画像を時計回りに回転できます。

ズームコントロールで画像の拡大/縮小ができます。ズームボタンをクリックすると、ズームの有効/無効を切り替えることができます。右にスライドすると画像が拡大、左にスライドすると縮小します。拡大した画像は、マウスの左ボタンとスクロールボタンを使ってドラッグできます。ズームボタンをクリックすると、ズームが無効になり、画像が元のサイズに戻ります。

PRINT コントロールを使用すると、デフォルトのアプリケーション経由で印刷できます。

画像ビューアはデフォルトで有効になっていますが、「ファイル」→「オプション」ダイアログで無効にすることができます。設定はレジストリに保存され、複数回実行しても保持されます。

すべての添付ファイルは、概要ウィンドウで選択したメールをダブルクリックするか、「表示」→「EML を表示」メニュー オプションを選択することでもアクセスできます。

## 10.26 メールナビゲーション

概要ウィンドウで特定のメールをクリックし、上矢印キーと下矢印キーを使用してそれぞれ次のメールまたは前のメールに移動します


HOME キーで最初のメールへジャンプします。END キーで最後のメールへジャンプします。

マウスホイールまたは垂直バーを使用してメールを上下にスクロールし、メールの 1 つを選択します。

## 10.27 メールの並べ替え

概要ウィンドウは、添付ファイル表示、日付、送信元、宛先、件名、メールサイズの 6 つの列に分かれています。各列は列タイトルをクリックすることで並べ替えることができます。同じ列タイトルを続けてクリックすると、並べ替えのルールが逆になります。最初の列タイトルをクリックすると、メールは会話ごとに並べ替えられ、以下に示すように異なる色でマークされます

メールは、メール アーカイブのコンテキスト メニュー、または「ファイル」->「並べ替え」メニュー オプションを選択して並べ替えることもできます。



### 10.27.1.1 件名の並べ替えルール

件名の並べ替えは、件名スレッド、つまり同じ件名のメール(またはスレッド)のグループを作成します。スレッド内のメールは時間順に並べ替えられます

デフォルトでは、件名のスレッドは英数字順に並べられます。

「ファイル→オプション→時間順スレッド」オプションを選択すると、件名のスレッドを時間順に並べ替えることができます。

## 10.28 動的な列のサイズ変更

サマリーウィンドウの列は、ウィンドウのサイズが変更されると自動的にサイズ変更されます

ただし、列のサイズを手動で変更すると、一部の列が表示領域/ウィンドウに表示されなくなる可能性があります

ります。

欠落している列を表示するにはスクロールバーを使用する必要がある場合があります。それ以外の場合は、ウィンドウを最大化してから復元し、概要ウィンドウ内のすべての列を再度表示します。

## 10.29 メール検索

Mbox ビューアは、基本検索と詳細検索の2つの検索オプションをサポートしています

基本的な検索オプションを使用すると、ユーザーはヘッダーフィールド、メールテキスト、添付ファイルのテキスト、添付ファイル名を検索するための単一のキーワードを指定できます。

高度な検索オプションを使用すると、ユーザーはヘッダーフィールド、メールテキスト、添付ファイル名、添付ファイルごとにキーワードを指定できます。

### 10.29.1 基本検索

基本検索オプションでは、ヘッダーフィールド、メール本文、添付ファイルを検索するための単一のキーワード/文字列を指定できます

ユーザーは、送信元、宛先、件名、メッセージ本文、添付ファイル名、添付ファイル本文のオプションのすべてまたは一部を選択して検索範囲を設定できます。指定したキーワードがチェックされたフィールドのいずれかに一致すると、検索は成功します。

「編集」ドロップダウンメニューをクリックし、「検索」オプションを選択して検索の設定と開始を行います。または、Ctrl+F キーを押しても検索ダイアログが表示されます。

検索ダイアログボックスでは、検索文字列、単語全体の一致、大文字と小文字の区別の有無、検索範囲、フィルタリングに考慮する開始日と終了日、次/前の検索方向、一致したテキストのすべての出現を強調表示するかどうかを指定できます。

次の検索は最も古いメールから開始されますが、前の検索は最新のメールから開始されることに注意してください。

検索ロジックは単純です。つまり、メール内のチェックされたフィールドのいずれかに検索文字列が見つかった場合、メールは一致とみなされます。

Find

Find what:

☐ Whole word ☐ Case sensitive  
☐ Highlight all occurrences in Message

☒ From ☒ To ☒ Subject ☒ Message ☐ CC ☐ BCC  
☐ Attachment Text ☐ Attachment Name

Search scope  
☐ Filter dates (if not set all mails on the list are searched):  
To set new dates, open calendar by selecting down arrow, or  
Left click on month, day or year field and type new value  
Date format: month/day/year  
start date: 12/31/2010   
end date: 02/19/2018

☐ Find all mails that match ☐ Find mails that don't match

Search Direction  
☐ previous ☒ next

次の一致するメールを見つけるために検索を繰り返すには、「編集」ドロップメニューをクリックして「再検索」オプションを選択するか、F3 キーを選択します。

事前に「検索」または CTRL+F を押さずに「再検索」または F3 キーを選択すると、検索ダイアログボックスがユーザーに表示されます。

#### 10.29.1.1 オプションに一致するすべてのメールを検索

「一致するすべてのメールを検索」にチェックを入れると、一致するすべてのメールを検索できます。この場合、すべてのキーワードの出現箇所の自動ハイライト表示はサポートされません。一致したメールは「見つかったメール」リストに表示され、ダイアログバーの対応するボタンがハイライト表示されます。「すべてのメール」ボタンを左クリックすると、メールリストが「すべてのメール」に戻ります。

基本的な検索は、リストが有効になっている場合、見つかったメール リスト内やユーザーが選択したメール リスト内でも実行できます。

#### 10.29.1.2 一致しないメールを検索するオプション

ユーザーは、「一致しないメールを検索する」オプションをチェックして、検索条件に一致しないメールを見つけることができます。

#### 10.29.1.3 特殊な検索文字列「\*」の扱い

ユーザーは、次のようにメールのサブセットを検索するための検索文字列として単一の「\*」文字を指定できます。


1. CC チェック ボックスのみをチェックして、CC ヘッダー フィールドを持つメールを検索します。
2. BCC チェック ボックスのみをオンにして、BCC ヘッダー フィールドを持つメールを検索します。
3. 添付ファイル名チェックボックスのみをチェックして、少なくとも 1 つの添付ファイルがあるメールを検索します。
4. 他のチェックボックスのみをチェックして、すべてのメールを一致させます。

注意: 「すべての発生を検索」オプションが選択されていない場合、ユーザーは開始日と終了日の間のメール/一致したメールのサブセットを検索することになります。

#### 10.29.1.4 日付をフィルター

日付のフィルターオプションを使用すると、ユーザーは日付範囲を指定してメールを検索できます。デフォルト

トでは、開始日は最も古いメールに対応し、終了日は最新のメールに対応します。日付のフィルターオプションが設定されていない場合は、開始日と終了日の値に関係なく、選択したリスト (すべてのメール、メールの検索、ユーザーが選択したメール) のすべてのメールが検索されます。日付のフィルターオプションが設定されている場合、ユーザーは検索の開始日と終了日を設定できます。開始日と終了日の処理は、選択したメール リスト (すべてのメール、メールの検索、ユーザーが選択したメール) によって異なります。すべてのメール リストでは、他のリストの選択などの他のユーザー操作に関係なく、開始日と終了日は完全にユーザーが制御できます。ただし、開始日と日付は、アプリケーションの再起動後、またはユーザーが新しい mbox メール アrchive ファイルを選択した場合には保持されません。ユーザーはメールの検索またはユーザーが選択したメール リストで開始日と終了日を設定できますが、初期値はデフォルト値に設定されます。



## 10.29.2 詳細検索


詳細検索オプションを使用すると、ヘッダーフィールド、メール本文、添付ファイル名、添付ファイルごとに異なるキーワードを指定できます

ユーザーは、送信元、宛先、件名、CC、BCC、メッセージ テキスト、添付ファイル名、テキスト添付ファイルのオプションのすべてまたはサブセットを選択して、検索範囲を設定できます。

「編集」ドロップメニューをクリックし、「詳細検索」オプションを選択して検索を設定および開始します。


選択したメールのメニューオプションから「詳細検索」を選択することもできます。メールを右クリックし、「詳細検索」オプションを選択してください。この場合、Mbox Viewer は送信者、宛先、件名の各フィールドを事前に入力します。





一致ロジックではチェックされたフィールドのみが使用され、フィールドがチェックされていない限り、検索文字列は存在しても無視されます。

検索ロジックは、最も一般的なケース向けにハードコードされています。「フィルタールールの設定」ボタンを選択してダイアログを開き、事前設定されたフィルタールールのいずれかを選択してください。



ユーザーが選択したメールリストを活用することで、より複雑な検索が可能になります。複数の高度な検索を実行し、結果をユーザーが選択したメールリストに統合できます。

### 10.29.2.1 一致しないメールをすべて検索するオプション

ユーザーは、「一致しないすべてのメールを検索する」オプションをチェックして、検索条件に一致しないメールを見つけることができます。

### 10.29.2.2 特殊な検索文字列「\*」の扱い

ユーザーは、フィルター フィールドのいずれかで検索文字列として単一の「\*」文字を指定して、次のようにメールのサブセットを見つけることができます。

1. CC チェック ボックスのみをチェックして、CC ヘッダー フィールドを持つすべてのメールを検索します。
2. BCC チェック ボックスのみをオンにして、BCC ヘッダー フィールドを持つすべてのメールを検索します。
3. 添付ファイル名チェックボックスのみをチェックして、少なくとも 1 つの添付ファイルがあるすべてのメールを検索します。
4. 他のチェックボックスのみをチェックして、すべてのメールを一致させます。

### 10.29.2.3 日付をフィルター

日付フィルターの処理は、基本検索と詳細検索と同じです。詳細は「基本検索」の章をご覧ください  
10.29.1.4

### 10.29.3 検索の信頼性

MBox ビューアの検索はバージョン 1.0.3.40 以降、Unicode ベースです。検索文字列、メールヘッダー フィールド、メールコンテンツは、まず Unicode UTF8 文字列としてエンコードされます。UTF8 へのエンコードは、ほとんどの場合、オンザフライで行われます

Unicode 文字列の比較は、同じ文字が複数のバイナリ表現を持つ可能性があるため、困難を伴います。この問題を克服するには、Unicode 文字列を比較する前に正規化する必要があります。MBox Viewer は非正規化正規形 KC に依存しています。文字列の正規化には問題が伴います。問題の解決または最小限に抑えるために、チケットを作成し、問題の診断に役立つできるだけ多くの詳細情報を提供ください。

ほとんどの場合、受信したメールデータにはプレーンテキストと HTML テキストブロックが含まれています。どちらも同じ/類似のコンテンツをエンコードしています。メールにプレーンテキストブロックが含まれている場合は、プレーンテキストブロックのみが検索されます。メールにプレーンテキストブロックが含まれていない場合は、HTML テキストブロックが検索されます。

テキスト/HTML コンテンツブロックの検索時に、誤検出が発生する場合があります。MBox Viewer は HTML からテキストを抽出しようとしませんが、CPU オーバーヘッドが低いシンプルなアプローチを採用しているため、抽出ソリューションは完璧ではありません。

### 10.29.4 単語検索

単語検索は、ASCII および ISO-8859-1 (の以下の文字で構成される単語に対して非常に信頼性があります) ISO ラテン 1 と呼ばれる) 文字セット:

"0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþ"

ASCII および ISO-8859-1 セットのその他の文字は、単語区切り文字として扱われます。

他の文字セット/言語での単語の検索は、現在、次の理由により信頼できません。

1. 単語区切りがない言語もある

2. Unicode 区切り文字セットは非常に大きく、現在 MBox Viewer では認識されません。将来のリリースでは検索機能が強化される可能性があります。

ASCII および ISO-8859-1 文字セットで構成されていない電子メールを検索する場合は、単語を検索するオプションを設定しないでください。

### 10.29.5 検索プログレスバー

検索プログレスバーは、設定された検索文字列の進行状況を表示し、ユーザーが必要に応じて検索をキャンセルできるようにします。指定された検索期間が、-PROGRESS\_BAR\_DELAY コマンドラインオプションで制御される遅延時間、または GUI で指定された遅延時間を超えない限り、プログレスバーは作成されません。デフォルト値は 1 秒です

### 10.29.6 検索パフォーマンス


すべてのフィールドがメモリ内に存在するため、ヘッダーフィールドの検索は最高のパフォーマンスを発揮します

メッセージやテキスト添付ファイルの検索は、10~20GB を超えるような非常に大きなファイルの場合、時間がかかることがあります。検索には、メールファイルからコンテンツブロックを読み取り、必要に応じてコンテンツをデコードする必要があります。最悪のシナリオとしては、指定した検索文字列がメールアーカイブに存在しないことが挙げられます。検索を有効にすると、設定された検索文字列がプログレスバーに表示され、必要に応じて検索をキャンセルできます。

メッセージとテキスト添付ファイルの検索が設定されている場合、検索パフォーマンスを最大化するために、会話で並べ替えられている場合を除き、すべてのメールは最初に日付で並べ替えられることに注意してください。

## 10.30 アーカイブツリーウィンドウを更新しています

既に選択されているフォルダに mbox ファイルまたは eml ファイルを追加した場合、アーカイブツリーウィンドウを更新して新しい追加内容を確認する必要があります。これは、「ファイル」ドロップダウンメニューの「更新」オプションを選択するか、下図のボタンをクリックして実行できます。個々のフォルダを更新するには、フォルダを右クリックし、「フォルダを更新」メニューオプションを選択します。






## 10.31 言語(文字セット)のサポート

### 10.31.1 メッセージウィンドウ


メッセージウィンドウでは、さまざまな言語(文字セット)が適切にサポートされています。これは、mboxview に統合された Microsoft Web ブラウザエミュレーション/コントロールクラスのおかげです。mboxview はメール本文から htm ファイルを生成し、Web ブラウザは生成されたファイルをメッセージウィンドウに表示します

メール本文の文字セットがメール内で定義されていない場合、正しく表示されない場合があります。この問題を解決するには、ウィンドウ内で右クリックし、「エンコード」と「その他のオプション」を選択して、別の言語を適用してみてください。




#### 10.31.1.1 メッセージウィンドウのヘッダー

対応するフィールド エンコーディング タイプが電子メール内に存在する限り、メール ヘッダー フィールドのテキストは正しく表示されます。



メールにフィールドエンコーディングが指定されていない場合に、メッセージヘッダーのフィールド表示が不適切になる問題に対処するために、2つのグローバルオプションを使用できます。フィールドエンコーディングが指定されていない場合、問題が発生する場合と発生しない場合があります。コンピュータにインストールされているデフォルト/ローカル文字セットがヘッダーフィールドの元のエンコーディングと一致している場合は、問題にはなりません。ただし、異なる国からメールを受信する場合は問題が発生する可能性があります。

下図のように、「文字セットを表示」オプションを有効にすると、ヘッダーフィールドに適用されているすべてのエンコーディング/文字セットを確認できます。有効にするには、「ファイル」ドロップダウンメニューから「オプション」を選択し、「文字セットを表示」を有効にしてください。



フィールドのテキスト表示が正しくない場合は、選択したヘッダーフィールドの文字セット (Microsoft 用語ではコードページと呼ばれます) を設定して、改善するかどうかを確認してください。フィールドごとのコードページは、「オプション」ダイアログボックスで設定できます。ユーザーが指定したエンコーディングは、メール内のエンコーディング (0 より大きいコードページ) を上書きしないことに注意してください。コードページが 0 に設定されている場合、文字セットが欠落しているか不明であることを示します。

[オプション] ダイアログ ボックスでコード ページの値を変更する場合は、上下 (または上下) に移動して選択した電子メールを更新する必要があります。

Windows でサポートされているすべてのコードページは、章に記載されています。14 または、「表示」→「コードページ ID の表示」を選択して外部ブラウザで表示することもできます

文字セット情報はフィールドタイトルの後に表示されます。形式は「(文字セット名/コードページ)」です。ユーザー指定のコードが適用されている場合は、コードページの後に「\*」記号が付加されます。例: 「(UTF-8/65001\*)」。

「日付:」タイトルの後の文字セット情報には、コンピュータにインストールされているローカル/デフォルトの文字セットが表示されます。

## 10.31.2 概要ウィンドウ

対応するフィールド エンコーディング タイプが電子メール内に存在する限り、メール ヘッダー フィールドは正しく表示されます。

## 10.32 メールリスト監査

メールリスト監査機能により、複数の検索結果を結合したり、ユーザーが選択した 1 つ以上のメールを結合したりすることで、すべてのメールからメールリストを作成できます

リスト監査をサポートするために、Mbox Viewer は次の 3 つの内部メール リストを維持します。

- **すべてのメールリスト**は、メールツリーの下にある選択したアーカイブファイルから作成されます。
- **見つかったメールリスト**には検索結果が表示されます。ユーザーは「詳細検索」ダイアログを実行するか、「検索」ダイアログで「すべての出現箇所を検索」オプションを設定できます。
- **ユーザーが選択したメールリスト**は、「すべてのメール」リストと「見つかったメール」リストのメールからユーザーによって作成されます。「すべてのメール」リストと「見つかったメール」リストのメールは、「ユーザーが選択したメール」リストにも含まれている場合、最初の列に赤い縦線でマークされます

各内部メールリストには、ツールバーの横にあるダイアログバーに関連ボタンがあります。特定のメールリストがメールサマリーウィンドウに表示されている場合は、関連ボタンがハイライト表示されます。

起動時には「ユーザーが選択したメール」リストへのアクセスは無効になっており、関連ボタンはグレー表示になっています。ユーザーは必要に応じて「表示」->「ユーザーが選択したメール」リストを選択して有効化/無効化することで、リストの簡易監査を実行できます。

ユーザーが選択したメール リストが有効になっている場合、選択したメールをユーザーが選択したメールにコピーするなどの追加のメール メニュー オプションも有効になります。

ユーザーが選択したメールリストの内容はユーザーによって制御されます。ユーザーは検索結果をユーザーが選択したリストの内容と結合できます。

ユーザーは複数回検索を実行し、ユーザー選択リストを使用して結果を複数回マージできます。マージ前に検索結果をブルーニングすることも可能です。

さらに、ユーザーは、サマリー メール ウィンドウで 1 つ以上のメールを選択/強調表示し、ユーザーが選択したメール リストにコピーすることもできます。

複数のメールを選択して強調表示するには、Shift キーを押しながら左クリック、Ctrl キーを押しながら左クリック、Ctrl キーを押しながら A を押すなど、標準的な Windows の方法を使用します。

マージ/コピー プロセスでは、ユーザー選択リストに重複したメールは作成されません。

ユーザーは、メール概要ウィンドウで 1 つまたは複数のメールを選択してハイライト表示し、アクティブなリストから削除できます。すべてのメールリストからメールを削除することはできません。

新しいメール アーカイブが選択されるまで、すべてのメール リストの内容は保持されます。

見つかったメール リストの内容は、新しい検索が実行されるか、新しいメール アーカイブが選択されるまで保持されます。

ユーザーが選択したメール リストの内容は、ユーザーがクリアするか、新しいメール アーカイブが選択されるまで保持されます。

## 10.32.1 メールリストのアーカイブ

見つかったメールリストとユーザーが選択したメールリストの内容は、新しい mbox アーカイブファイルに保存することも、.mboxlist メールリストファイルに保存することもできます

メール アーカイブ ファイルとメール リスト ファイル

は、FolderHousingMailArchives/ArchiveCache/MailArchiveName フォルダーに作成されます。

見つかったメール リストから作成されたアーカイブ ファイルは、メイン アーカイブ ファイル名のベース名に \_FIND サフィックスを追加して作成されます。

ユーザーが選択したメール リストからアーカイブ ファイルを作成するときに、\_USER サフィックスが追加されます。

たとえば、Gmail のメイン mbox アーカイブ ファイルの名前が「All mail Including Spam and Trash.11.09.2018.mbox」の場合、作成されるアーカイブ ファイルの名前は「All mail Including Spam and Trash.11.09.2018\_USER.mbox」になります。

アーカイブの作成が完了すると、作成されたアーカイブ ファイルを含むフォルダーを開くか、Mbox ビューアー内でアーカイブ ファイルを開くためのダイアログが表示されます。

別途、ユーザーは、ユーザーが選択したメール リスト内のメールを .mboxlist ファイル (例:「スパムとゴミ箱を含むすべてのメール.11.09.2018\_USER.mbox.mboxlist」) に保存できます。 .mboxlist ファイルは、メール アーカイブ ファイルよりもはるかに小さくなります。 .mboxlist ファイルにメールを保存する際に mbox ビューアーが壊滅的な障害に見舞われるのを防ぐため、mbox ビューアーは、「スパムとゴミ箱を含むすべてのメール.11.09.2018\_USER.mbox.mboxlist.bak1」および「スパムとゴミ箱を含むすべてのメール.11.09.2018\_USER.mbox.mboxlist.bak2」ファイルを維持します。 回復するには、ユーザーはこれらの 2 つのファイルのいずれかを「スパムとゴミ箱を含むすべてのメール.11.09.2018\_USER.mbox.mboxlist」ファイルにコピーする必要があります。

ユーザーは、最後に受信したメールリストファイルを「ユーザー選択メール」に再読み込みできます。再読み込みは、mbox ビューアの再起動後を含め、いつでもリクエストできます。

mbox ビューアを再起動した後、またはユーザーが選択したメール リストが空の場合、すべてのメール リストがアクティブなときにユーザーが選択したメール リストを復元できます。

ユーザーが選択したメール リストがアクティブで空でない場合、ユーザーは最後の .mboxlist ファイルからリストを再読み込みできます。

**警告:** マスターメールアーカイブが変更されると、.mboxlist ファイルは有効ではなくなります

## 10.32.2 複数のメールアーカイブを結合する

### 10.32.2.1 コマンドラインオプションを使用してファイルを結合する

複数の Mbox および Eml ファイル (フル パス) をファイルにリストし、2 つのコマンド ライン オプションを使用して 1 つのアーカイブ ファイルに連結できます。

**-MBOX\_MERGE\_LIST\_FILE**=listFile Name および **-MBOX\_MERGE\_TO\_FILE**=mergedFile Name コマンドラインオプションを使用して、listFile Name にリストされた mbox ファイルの内容を結合します。結合するファイル名にはワイルドカードがサポートされています。結合された mbox ファイルは、Mbox ビューアで自動的に開きます

### 10.32.2.2 GUI からファイルをマージする

「フォルダ名を右クリック -> メールアーカイブファイルを結合」オプションを使用すると、複数のアーカイブを 1 つのアーカイブに結合できます。これは、同じアーカイブファイルから複数のメールビュー（別々のアーカイブファイルとして提供されているもの）を分析する必要がある場合に便利です。

結合が完了したら、「フォルダ名を右クリック -> フォルダを更新」を選択して、Mbox Viewer に新しいアーカイブの検出を要求します。連結されたファイルから重複したメールを削除するには、次の手順を実行します。

1. 作成したアーカイブを選択します。
2. 「表示 -> ユーザーが選択したメール」を選択して、ユーザーが選択したメール リストを有効にします。
3. 任意のメールを右クリックして「すべてをユーザーが選択したメールにコピー」オプションを選択すると、すべてのメールがユーザーが選択したメールのリストにコピーされます。
4. 「ユーザーが選択したメール」ボタンをクリックして、ユーザーが選択したメールのリストを選択します。
5. 任意のメール上で右クリックして「重複メールの削除」オプションを選択すると、ユーザーが選択したメール リストから重複メールが削除されます。
6. メールプロバイダーによって生成された日付、送信元、宛先のヘッダー フィールドと一意のメッセージ ID が一致する場合、メールは重複していると見なされます。
7. ユーザーが選択したメール リストにメールを保存するには、「メール アーカイブ ファイルとして保存」オプションを選択します。
8. Mbox ビューアーによって重複のない新しいメール アーカイブ ファイルを見つけるには、「フォルダ名を右クリック -> 更新」を選択します。
9. 上記の手順の前に、アーカイブ ファイルに割り当てられたデフォルトの名前を変更する必要がある場合があります。

## 10.33 メール印刷の概要


Mbox Viewer は、すべてのメール、1 通または複数のメールを CSV、テキスト、HTML、PDF ファイル、および PDF プリンターに印刷できます。HTML ファイルに印刷されたメールを開いて、任意の Web ブラウザから PDF に印刷することもできます

デフォルトでは、すべてのメール、単一または複数のメールが、追加の設定や手動操作なしで、単一の CSV、テキスト、HTML、または PDF ファイルに出力されます。ただし、1 つのファイルに出力できるメールの数には制限があります。メール数が多い場合は、メールを別々のファイルに出力するオプションも用意されています。詳細は以下をご覧ください。10.33.7 セクション

次のセクションでは、これらの制限と代替解決策について説明します

### 10.33.1 印刷設定ダイアログ

「ファイル→印刷設定」オプションから、印刷のさまざまな側面を制御できます。ダイアログを以下に示します。使用方法については、以降のセクションで説明します



#### 10.33.1.1 カスタム名前テンプレート

「カスタムテンプレート」にチェックを入れ、「カスタムテンプレートを作成」を選択することで、カスタム名前テンプレートを作成できます。以下のテンプレート設定ダイアログが表示されます

Template Configuration

Template Format

%DATE\_TIME% %FROM\_NAME% %TO\_NAME% %SUBJECT% %UNIQUE\_ID%

%Y-%m-%d Date and Time Format

From Address: ☒ User Account Name @ ☒ Domain Name To Address: ☒ User Account Name @ ☒ Domain Name

☐ Replace white spaces with underscore

Valid template format keywords that will be replaced by values from mail. UNIQUE\_ID is generated by the mbox viewer to eliminate name clashes.

%DATE\_TIME% %FROM\_NAME% %FROM\_ADDR% %TO\_NAME% %TO\_ADDR% %SUBJECT% %UNIQUE\_ID%

Keywords can be specified in any order. Any text can be specified between keywords.

Date and Time Format follows format accepted by the standard `strftime` function. For example:

%Y-%m-%d %H:%M:%S will expand to for example 2020-1-31 16:59:59

OK Cancel

### 10.33.2 CSV スプレッドシートファイルへのメール印刷

Mbox Viewer はデフォルトで、すべてのメールまたは選択したメールグループを単一の CSV ファイルに印刷できます。すべてのメールを単一の CSV ファイルに印刷することは可能ですが、特定のスプレッドシートツールでは、サポートされるスプレッドシートファイルの最大サイズが制限される場合があります。

回避策として、ユーザーはメールのグループまたはサブセットを選択して、個別の CSV ファイルに印刷することができます。すべてのメールを設定可能な数のメールグループに自動的に分割し、個別の CSV ファイルに印刷するオプションはありません。

### 10.33.3 メールをテキストファイルに印刷

Mbox Viewer はデフォルトで、すべてのメール、単一のメール、または選択した複数のメールを単一のテキストファイルに印刷することをサポートしています。すべてのメールを単一のテキストファイルに印刷することは可能ですが、特定のテキストビューアツールによっては、サポートされるテキストファイルの最大サイズが制限される場合があります。

回避策として、メールのグループまたはサブセットを選択して、別々のテキストファイルに印刷することができます。すべてのメールを、設定可能な数のメールグループに自動的に分割して、別々のテキストファイルに印刷するオプションはありません。

### 10.33.4 HTML ファイルへのメール印刷

Mbox Viewer はデフォルトで、すべてのメール、単一または選択したメールグループを単一の HTML ファイルに印刷する機能をサポートしています。また、「メールを PDF に印刷」で説明されているように、メールごとに個別の HTML ファイルに印刷して、さらに処理することも可能です。10.33.6 セクションおよび「パワーユーザーによるメールの PDF ファイルへの印刷」10.33.7 セクション

すべてのアーカイブメールは単一の HTML ファイルに印刷できますが、HTML ビューアツール/Web ブラウザは大きな HTML ファイルを処理できず、非常に遅くなったり、完全に過負荷になったりする可能性があります



回避策として、ユーザーはメールのグループまたはサブセットを選択し、個別の HTML ファイルに印刷することができます。すべてのメールを、設定可能な数のメールグループに自動的に分割して、個別の HTML ファイルに印刷するオプションはありません。

1 つの HTML ファイルに何通のメールを印刷し、Web ブラウザで閲覧できるかという厳格なルールはありません。メールのサイズと内容（例えば、大量のグラフィックなど）によって異なります。数千通程度の小～中サイズのテキストメールであれば、1 つの HTML ファイルに印刷して後処理することは可能です。

### 10.33.5 PDF プリンターへのメール印刷

Mbox Viewer は、すべてのメール、単一のメール、または選択したメールのグループの PDF プリンターへの印刷をサポートします。

PDF プリンターへの印刷は、Microsoft HTML Document オブジェクトを使用してコンテンツを印刷します。まず、Mbox Viewer はメールを単一の HTML ファイルに印刷し、次にこのファイルを HTML Document オブジェクトに読み込み、Document オブジェクトに印刷を要求します。

印刷できるメールの最大数に関する制限については、「メールを HTML ファイルに印刷する」セクションで説明します。

「ファイル -> 印刷設定 -> ページ設定」ダイアログ オプションを使用すると、ページのタイトル、ヘッダー、フッター、背景色を制御できます。

デフォルトでは、メールを印刷する際に PDF プリンタを選択するよう求められます。PDF プリンタがデフォルトのプリンタとして設定されている場合は、「ファイル -> 印刷設定 -> 確認しない」ダイアログオプションを設定することで、プリンタの確認を省略できます。

### 10.33.6 メールを PDF ファイルに印刷

Mbox Viewer は、すべてのメール、1 通のメール、または複数のメールを PDF ファイルに印刷する複数の方法をサポートしています。いずれの方法でも、Mbox Viewer によってメールから最初に作成された HTML ファイルを PDF 形式に変換します。

デフォルトでは、すべてのメール、1 通のメール、または選択したメールが単一の HTML ファイルに出力され、その後 PDF 形式に変換されます。このデフォルトの方法では、前のセクションで述べたように、単一の HTML ファイルに効率的に出力できるメールの数が制限されます。よりスケーラブルな方法については、「パワーユーザーによるメールの PDF ファイルへの出力」で説明しています。10.33.7 セクション

Mbox Viewer は、ユーザーの操作なしでメールを PDF ファイルに直接印刷するオプションをサポートしています。PDF ファイルへの直接印刷は、HTML ファイルを PDF に変換する外部アプリケーションを起動します。変換には、ヘッドレスモードと呼ばれる標準の Google Chrome および／または Microsoft Edge ブラウザが使用されます。MS Edge と Chrome では、標準のヘッダーとフッターの有無にかかわらずページの印刷を設定できます

#### 10.33.6.1 無料の wkhtmltopdf アプリケーションの使用

**注意：**wkhtmltopdf のサポートは、今後のリリースで削除される可能性があります。wkhtmltopdf プロジェクトは現在、積極的に開発されていません。メイン開発者によってアーカイブされており、読み取り専用モードになっています。このプロジェクトの履歴とステータスを確認するには、提供されているリンクを開いてください [wkhtmltopdf](#)。

無料の wkhtmltopdf アプリケーションを利用して HTML を PDF に変換し、ページタイトル、ヘッダー、フ



ター、背景色を制御するオプションが提供されています。ただし、無料の wkhtmltopdf アプリケーションは完全に評価されていないため、非常にまれな場合にのみ使用してください。wkhtmltopdf のサポートは、Edge や Chrome に比べて何年も遅れているようです。

ユーザーは、「ファイル -> 印刷設定 -> ユーザー定義スクリプトへのパス」を設定することで、リリースパッケージに含まれる HTML2PDF-single-wkhtmltopdf.cmd スクリプトを呼び出すことができます。HTML2PDF-single-wkhtmltopdf.cmd スクリプトは、右フッターに「総ページ数」が付き、ページタイトルとヘッダーがない PDF ファイルを作成します。このスクリプトは必要に応じてユーザーがカスタマイズできます。

wkhtmltopdf は以下からダウンロードできます。[wkhtmltopdf.org](http://wkhtmltopdf.org) [ダウンロード](#) wkhtmltopdf のコマンドラインオプションについては、[wkhtmltopdf.org](http://wkhtmltopdf.org) の[使い方](#)。

### 10.33.6.2 印刷オプション

複数のメールを 1 つの PDF ファイルに印刷する場合、ユーザーは

1. 「ファイル -> 印刷設定 -> メールごとに改ページ」オプションを設定して、各メールを新しいページで開始するか、
2. 「ファイル -> 印刷設定 -> 各会話スレッドの後に改ページ」を設定して、会話または件名のスレッドを新しいページで開始します。

ユーザーは、「ファイル -> 印刷設定 -> メール ヘッダーの背景色」オプションを設定解除して、メール ヘッダーの背景色を削除し、印刷時にインクを節約できます。

ユーザーは、「ファイル -> 印刷設定 -> ヘッダーとフッター」オプションを設定/設定解除して、MS Edge および Chrome ブラウザ経由でページの標準ヘッダーとフッターの印刷を制御できます。

### 10.33.6.3 Firefox、Chrome、Edge ブラウザから直接印刷する

MBox Viewer で作成された HTML ファイルは、Firefox、Chrome、MS Edge などのブラウザ内で開いて PDF ファイルに印刷し、追加の印刷オプションを利用することができます。

添付ファイルへのリンクをクリックできるようにするには、Edge および Chrome ブラウザから直接印刷するときに、「PDF に保存」オプションを使用する必要があることに注意してください。

添付ファイルへのリンクは、PDF ドキュメントが Edge または Chrome ブラウザで開かれているときはクリックできますが、Firefox ではクリックできないことに注意してください。

### 10.33.6.4 複数のメールを 1 つの PDF に印刷する場合のフォント サイズへの影響

MBox Viewer の複数のメールを 1 つの PDF に印刷するソリューションは非標準であり、すべてのメールのフォントサイズに影響を与える可能性があります。MBox Viewer は、すべてのメールの内容とヘッダーを HTML 形式で連結し、Edge または Chrome ウェブブラウザに HTML ドキュメントを PDF に変換するよう指示します。

一部のメールには複雑なスタイル定義が含まれており、他のメールの環境を汚染してしまう可能性があります。フォントサイズが小さくなることが多く、PDF ビューアで拡大表示する必要がある場合があります。生成された PDF 文書を紙に印刷する際に、同様の拡大表示を行うための解決策はありません。

*注この問題は時間の経過とともに基本的に解決され、実際には発生しなくなりました*

**複数のメールを1つのPDFに印刷する場合は、次の方法が推奨されます。**

1. デフォルトモードでメールを印刷します。選択したメールを右クリックし、「選択したメールを印刷 --> PDF --> デフォルト」を選択します。生成された PDF ドキュメントを確認し、問題がある場合は手順 2 に進みます。
2. マージモードを使用してメールを印刷します。選択したメールを右クリックし、「選択したメールを印刷 --> PDF --> マージ」オプションを選択します。デフォルトでは、選択したすべてのメールが最初に個別の PDF ファイルに印刷され、その後、単一の PDF ファイルにマージされます。Edge または Chrome ブラウザによるメールの PDF 形式への変換は通常高品質で、マージ処理でも元の品質が維持されます。各メールは、マージされた PDF のページの先頭から始まります。これは、小さなメールには最適ではない場合があります。マージモードを実行するには、無料の Java PDFBox コマンドラインツールと Java VM をインストールする必要があります。Java VM は通常 Windows にインストールされていますが、PDFBox アプリケーションは次のリンクからダウンロードする必要があります。

<https://pdfbox.apache.org/download.html>

最新の pdfbox-app-3.\*.jar ファイルをダウンロードし、mboxview.exe と同じディレクトリにインストールしてください。また、以下の手順で java.exe がシステムにインストールされているかどうかを確認してください

コマンドプロンプトを起動し、「where java」と入力します。出力に java.exe が表示されない場合は、Windows 用の Java をインストールする必要があります。また、PATH システム環境変数を更新し、エクスプローラーと MBox ビュアーを再起動する必要がある場合もあります。

方法 1 と 2 では、MBox Viewer でメールごと、またはメール内の会話スレッドごとに改ページするように設定できます。「ファイル」→「印刷設定」→「PDF ドキュメントオプション」→「メールごとに改ページ」/「会話スレッドごとに改ページ」を選択してください。

### **10.33.6.5 パフォーマンス**

1 と 2 のオプションで結合できるメールの最大数は、結合するメールの複雑さとサイズによって異なります

比較的小さなプレーンテキストのメールをマージする場合は数分かかることがありますが、ハイパーリンク、グラフィック、表などが含まれる大量のビジネスメールをマージする場合は数時間かかることがあります。

例えば、オプション 2 (マージオプション) を実行した場合、3926 通のメール (通常のメールとビジネスメールが混在) を別々の PDF に印刷するのに 3 時間かかり、さらに PDFBox でそれらをマージするのに 40 分かかりました。タスクマネージャーには、PDFBox プロセスのメモリ使用量が約 8GB と表示されていました。

オプション 1 は、同じメールセットで完了しませんでした。5 時間以内に完了しなかったため、テストはキャンセルされました。

### **10.33.7 パワーユーザーによる PDF ファイルへのメール印刷**

多数のメールを 1 つの PDF ファイルに出力する必要があるユーザーもいるかもしれません。これは Mbox Viewer でサポートされていますが、手動で複数の手順を実行する必要があります。まず、複数のメールを別々の HTML ファイルに出力し、最終的に PDF ファイルに出力します。その後、付属のスクリプトを実行して、それらを 1 つの PDF ファイルに結合する必要があります。

単一の HTML ファイルに結合するメールの数は、次のオプションによって制御されます。

「ファイル-->一般オプション設定-->スケーラビリティを向上させるために結合する HTML メールの数」

複数のメールを単一の HTML ファイルに結合することで、すべてのメールを PDF に変換する時間が短縮され、最終的な PDF ファイルのサイズも削減されます。複数の Chrome または Edge インスタンスを利用することで、HTML ファイルから PDF ファイルへの変換時間をさらに短縮できます。

多数のファイルを 1 つの PDF に結合する操作を最適化するには、次の手順に従います。

1. 「スケーラビリティ向上のため、結合する HTML メールの数」オプションを例えば 100 に設定します。この数はメールのサイズと複雑さによって異なります。これにより、PDF に変換する HTML ファイルの総数が 100 分の 1 に削減されます。
2. セクションの説明に従って pdfbox-app-3.\*.jar ファイルと Java VM をインストールします。  
10.33.6.4
3. PDF ファイルの保存先フォルダを以下の手順で開きます。a) 任意の 2 つのメールを選択します。b) 「選択したメールを印刷 --> PDF --> 結合」オプションを選択します。c) 印刷が完了するまで待ってから、「ファイルの場所を開く」を選択します。フォルダは後でできるように開いたままにしておいてください
4. すべてのメールまたはメールのサブセットを選択して、単一の PDF ファイルに変換します。
5. 選択したファイルの 1 つを右クリックし、「選択したメールを印刷 --> PDF --> 結合」オプションを選択します。
6. MBox Viewer が HTML ファイルの作成を完了し、HTML ファイルを PDF に変換し始めるまで待ちます。
7. [キャンセル] ボタンを選択し、キャンセルが完了するまで待ちます。
8. 次のスクリプトを PDF ファイルのターゲット フォルダにコピーします: - scripts/run-html2pdf-list.cmd- scripts/html2pdf-list.cmd- scripts/PDFMerge-pdfbox.cmd
9. run-html2pdf-list.cmd スクリプトを更新し、NumberOfBrowsers と RootUserDataDir を設定してください。NumberOfBrowsers はユーザーのコンピューターの物理コア数よりも高く設定しないことをお勧めします。RootUserDataDir フォルダの下に、ブラウザーインスタンスごとに 0、1、2 などのサブフォルダを作成してください。
10. run-html2pdf-list.cmd を左ダブルクリックすると、HTML から PDF への変換が開始されます。複数のウィンドウが作成され、一部は最小化されます。HTML ファイルから PDF への変換が完了したら、run-html2pdf-list.cmd スクリプトによって作成されたすべてのウィンドウを閉じてください。
11. HTML ファイルから PDF への変換が完了したら、PDFMerge-pdfbox.cmd をダブルクリックして、すべての PDF ファイルを PDF\_MERGE サブフォルダの下に作成されたターゲット PDF に結合します。

電子メールの複雑さや変換用に設定されているブラウザの数によっては、プロセス全体に数時間かかる場合があります。

PDF\_MERGE サブフォルダに複数の結合された PDF ファイルが作成された場合は、PDFMerge-

pdfbox.cmd スクリプトと pdfbox-app-3.\*.jar ファイルをそのサブフォルダーにコピーし、PDFMerge-pdfbox.cmd スクリプトによって 1 つの PDF ファイルのみが作成されるまでスクリプトを再度実行する必要があります。

無料の PDFBox Java ツールは以下からダウンロードできます。[pdfbox.apache.org](http://pdfbox.apache.org)。

PDFBox コマンドラインツールの使用例は以下をご覧ください [pdfbox.apache.org](http://pdfbox.apache.org) コマンドラインツール。

Java 8 がインストールされている必要があります、ここからダウンロードできます [jdk8-downloads](http://jdk8-downloads)。

## 10.34 大きな PDF ファイルの表示

Chrome、Edge、Firefox ブラウザ、さらには Adobe Acrobat ビューアでさえ、ギガバイト単位の大きな PDF ファイルの処理に問題があります。Okular ビューアは、非常に大きな PDF ファイルの表示に最適で、無料のビューアのようにです <https://okular.kde.org/>。

## 10.35 他の人とのメール共有

メール共有（またはメールエクスポート）機能を使用すると、選択したメール（複数可）を HTML 形式または PDF 形式で他のユーザーと共有できます。MBox ビューアは、選択したメール（複数可）をエクスポートする際に、ExportCache フォルダ内に以下のファイルを作成します。選択したメールに関連するファイルのみがエクスポートされます。

1. 「選択したメールをファイルにエクスポート」オプション。メールをエクスポートすると、以下のファイルが作成されます。

- a. ExportCache フォルダ内に SelectedMailName.htm ファイルが 1 つ作成されます。  
SelectedMailName は選択されたメールに固有の名前です。ユーザーは「ファイル」→「印刷設定」→「カスタムテンプレート」→「カスタムテンプレートの作成」ダイアログから、ファイル名のカスタムテンプレートを定義できます。
- b. すべてのインライン添付ファイルと非インライン添付ファイルの「添付ファイル」フォルダー。

2. 「選択した複数のメールを別々のファイルにエクスポートする」オプション。複数のメールを別々のファイルにエクスポートすると、以下のファイルとフォルダが作成されます。

- a. すべてのメールを、添付ファイル インジケーター、日付、件名、送信元、宛先の列を持つテーブルとして表示する index.html ファイル。
- b. HTML 形式でエクスポートされたすべてのメールは「Mails」フォルダに保存されます。MBox Viewer は、エクスポートされたメールごとに SelectedMailName.htm ファイルを作成します。  
SelectedMailName は、選択されたメールに固有の名前です。ユーザーは、「ファイル」→「印刷設定」→「カスタムテンプレート」→「カスタムテンプレートの作成」ダイアログで、ファイル名のカスタムテンプレートを定義できます。
- c. すべてのインライン添付ファイルと非インライン添付ファイルを格納する「添付ファイル」フォルダ

3. 「選択した複数のメールを 1 つのファイルにエクスポート」オプション。複数のメールを 1 つのファイルにエクスポートすると、以下のファイルが作成されます。

- a. ExportCache フォルダの SelectedMailName.htm ファイル。SelectedMailName は、連結され

る選択されたメールに対して作成された一意の名前です。

- b. すべてのインライン添付ファイルと非インライン添付ファイルを格納する「添付ファイル」フォルダ

いずれの場合も、ユーザーが必要に応じてメールから PDF ファイルを作成するための

exportMails2Pdf.cmd ファイルが AttachmentCache フォルダに作成されます。MBox Viewer は、添付ファイルへのリンクが絶対リンクとして作成され、ローカルコンピュータでのみ機能するため、デフォルトではメールを PDF 形式でエクスポートしません。代わりに、MBox Viewer はユーザーがローカルで PDF ファイルを作成できるようにコマンドスクリプトを作成します。ユーザーのコンピュータには Edge または Chrome ブラウザがインストールされている必要があります。

MBox Viewer では、mbox メールファイルごとに 1 つのエクスポートが可能です。エクスポート済みのファイルが既に存在する場合、ExportCache フォルダを別の場所にコピーするか、既存のエクスポートフォルダを上書きして既存のファイルを削除し、新しいファイルを作成するかを選択するよう求められます。

「選択したメールをエクスポート」→「設定」オプションで、リンクされたドキュメントの開き方（添付ファイルへのリンク、または index.html ファイル内のメールへのリンク）を設定できます。「印刷設定」→「HTML/PDF メールヘッダー設定」→「添付ファイルリンクの開き方」オプションでも同様の設定が可能です。これらの設定は永続的です。

## 10.36 Outlook .msg メールファイルのサポート

MBox Viewer は v1.0.3.54 以降、Outlook の .msg ファイルの試験的なサポートを提供します。 .msg ファイルは、MBox Viewer の標準機能を活用するために、まず Mime .eml ファイルに変換されます。

ユーザーは個々の .msg ファイルを表示できます。また、すべての .msg ファイルを最初に .eml ファイルに変換してから、単一の .mbox ファイルに結合することもできます。

.msg ファイルの処理は非常に複雑で、かなりの労力を要します。この初期リリースでは、以下の機能はサポートされていません。

1. winmail.dat 添付ファイルの処理
2. メッセージ本文は RTF テキストとしてエンコードされます

ユーザーからのフィードバックは、将来的に追加の開発努力が必要かどうかを判断するのに役立ちます。

### 10.36.1 単一の .msg ファイルの表示

「ファイル」→「フォルダを選択」オプションを選択して、.msg ファイルを含むフォルダを選択し、メールツリーペインにインストールします。任意の msg ファイルを左クリックで選択すると、選択したファイルの内容を表示するための MBox Viewer の新しいインスタンスが作成されます。表示が終了したら、Windows 標準の閉じるボタンを選択するか、キーボードの Esc キーを押すことで、作成された MBox Viewer インスタンスを終了できます。

### 10.36.2 複数の Outlook .msg メールファイルを結合する

MBox Viewer には、複数の .msg ファイルを単一の Mime .mbox ファイルに結合するためのオプションがあります。結合されたファイルは、MBox Viewer で別の .mbox メールファイルとして処理できます。

ユーザーは、「ファイル」→「フォルダの選択」オプションを選択して、.msg ファイルを含むフォルダを選択し、

メールツリーペインの下にフォルダをインストールする必要があります。次に、インストールしたフォルダを左クリックで選択します。最後に、選択したフォルダを右クリックし、「Outlook Msg メールファイルを結合」オプションを選択します。結合が完了すると、作成されたファイルを開くか、作成されたファイルを含むフォルダを開くかを選択するオプションが表示されます。

## 10.37 エクスポートと印刷のディレクトリ構造

MBox Viewer はデータ ディレクトリを作成し、MboxViewer によって作成されたファイルとサブフォルダ(「印刷...」など)のターゲット ディレクトリとして使用し、すべてのメールを eml ファイルとしてエクスポートします。

ディレクトリは、選択したデータ フォルダーに基づいて次のように構成されます。

ディレクトリ= UserSelectedDataFolder\UMBoxViewer\MappedMboxFilePath

マッピングの例。

MboxFilePath=F:\Account\Inbox.mbox の場合、次のようにマッピングされます。

MappedMboxFilePath=F\ Account\Inbox-mbox

およびディレクトリを

ディレクトリ=UserSelectedDataFolder\UMBoxViewer\F\ Account\Inbox-mbox

':' 文字は削除され、拡張子「.mbox」がある場合は「-mbox」にマッピングされます。

ディレクトリ-MBox Viewer によって作成されたファイルとサブディレクトリのターゲットディレクトリ

ディレクトリ\メールアーカイブファイル 1.mbox ディレクトリ\メールアーカイブファイル 1.mbox.mboxview ディレクトリ\メールアーカイブファイル 2.mbox ディレクトリ\メールアーカイブファイル 2.mbox.mboxview

ディレクトリ\ImageCache

ディレクトリ\ImageCache\MailArchiveFile1-メールに埋め込まれた png、jpg などの画像ファイルの保存先ディレクトリ

ディレクトリ\ImageCache\MailArchiveFile2

ディレクトリ\ArchiveCache

ディレクトリ\ArchiveCache\MailArchiveFile1-検索メールとユーザーが選択したメールを .mbox アーカイブ ファイルと .mboxlist メール リスト ファイルとして保存するためのターゲット ディレクトリ

ディレクトリ\アーカイブキャッシュ\メールアーカイブファイル 2

ディレクトリ\プリントキャッシュ

DIRECTORY\PrintCache\MailArchiveFile1 -単一の CSV、TEXT、HTML、PDF ファイルに印刷するためのターゲットディレクトリ

DIRECTORY\PrintCache\MailArchiveFile1\PDF\_GROUP -別々の PDF ファイルに印刷するためのターゲットディレクトリ

DIRECTORY\PrintCache\MailArchiveFile1\HTML\_GROUP -別々の HTML ファイルに印刷するためのターゲットディレクトリ

DIRECTORY\PrintCache\MailArchiveFile2DIRECTORY\AttachmentCache\MailArchiveFile1 -

すべての添付ファイルのターゲットディレクトリ

ディレクトリ\添付ファイルキャッシュ\メールアーカイブファイル 2

ディレクトリ\Eml キャッシュ\メールアーカイブファイル 1 -すべての Eml ファイルのターゲットディレクトリ

ディレクトリ\EmlCache\MailArchiveFile2

ディレクトリ\LabelCache -すべてのラベルファイルの保存先ディレクトリ

DIRECTORY\MergeCache -「ファイル→マージするルートフォルダを選択」を選択したときに作成される中間ファイルのターゲットディレクトリ

DIRECTORY\ExportCache -メールのエクスポート／共有先ディレクトリ

DIRECTORY\ExportCache\Mails -HTML ファイルとしてエンコードされたメールのターゲット ディレクトリ。

DIRECTORY\ExportCache\Attachments -エクスポートされたメールに関連するインライン添付ファイルと非インライン添付ファイルの保存先ディレクトリ

Mbox Viewer は、マージの完了後にユーザーが作成されたマージ ファイルを開くことを決定したときに (表示されたファイルを開くオプションを介して)、作成されたマージ ファイルを保存するための



UserSelectedDataFolder/MergeFolder ディレクトリも作成します。また、Mbox Viewer は、ユーザーが 1 つのメールを選択したときに作成される一時ファイル (添付ファイル、eml、htm) を保存するための一時的な C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\UMBoxViewer ディレクトリと C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\UMBoxViewerPreview ディレクトリも作成して管理します。

Mbox Viewer によって作成されたヘルプ ファイル (MailListsInfo.htm や MboxviewerHelp.htm など) は、一時ディレクトリ C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\UMBoxViewer\MboxHelp ディレクトリに保存されます。

## 11 読み取り専用メディアのサポート

MBox Viewer は、CD などの読み取り専用メディアに保存された mbox メール アrchive ファイルをサポートします。

MBox Viewer は、セクションで説明されているように、書き込み可能なデータディレクトリの下にインデックスファイルとその他の内部ディレクトリを作成します。10.37 および 10.6。

## 12 MBox Viewer から直接メールを転送する

### 12.1 概要

ユーザーは、MBox Viewer から 1 通または選択したグループのメールを直接転送できます。MBox Viewer は、事前に設定された SMTP (Simple Mail Transport Protocol) サーバーの 1 つに接続してメールを転送します。メールは、Gmail、Yahoo、Outlook Live メールサービス、またはユーザーが設定したメールサービス経由で転送できます。

MBox Viewer は、SMTP サーバーへの接続と TLS 暗号化通信によるメール送信に、独立したスタンドアロンプロセスである ForwardEmlFile.exe を使用します。MBox Viewer は、実績のある MailKit ソフトウェアライブラリをリンクして SMTP サーバーと通信します。

SMTP サーバーはデータの送信のみ可能であるため、ForwardEmlFile.exe はユーザーのメール アカウント データにアクセスできないことに注意してください。

すべてのメールサービスでは、メールの送信速度、サイズ、その他の要素に制限を設けていることに注意してください。12.3 通常のユーザーにとって、Gmail は Yahoo や Outlook よりも優れた、より予測可能なサービスを提供しているようです。ただし、Yahoo は最大 39MB のメールをサポートしていますが、Outlook は 35MB、Gmail は 25MB です。

Yahoo!メールは 39MB の大容量メールを送信できますが、Outlook では 35MB を超えるメールが無視される可能性があるので注意してください。重要なメールを転送する際は、受信者に確認することをお勧めします。

### 12.2 ユーザーアカウントとパスワード

メール サービス プロバイダーは通常、サードパーティ アプリケーションがサービス (この場合は SMTP サーバー) にアクセスするために特別な認証要件に従うことを要求します。

何らかの理由でメインのメール アカウントを変更したくない場合は、いつでも別のメール サービスで追加のメール アカウントを作成し、MBox Viewer から直接メールを転送することができます。

**注記(2024 年):** 2024 年のテスト中に、Outlook 経由のメール転送が現在機能していないことが判明しました。Microsoft は基本的なユーザー認証方法(ユーザー名とパスワード)を廃止し、SMTP サービスにより複雑なユーザー認証を導入しました

**注記(2024 年):** 2024 年のテスト中に、Yahoo! 経由のメール転送は非常に遅いことが判明しました。Gmail 経由のメール転送は高速で、Yahoo! 経由のメール転送よりもはるかに高速です。

### 12.2.1 Yahoo!メールサービス

ForwardEmlFile.exe などのサードパーティ製 SMTP クライアントアプリケーションが Yahoo! SMTP サーバーにアクセスするには、まず Yahoo!メールアカウントにログインし、後で ForwardEmlFile アプリケーションを SMTP サーバーに認証するために使用できるワンタイムアプリパスワードを生成する必要があります

アプリパスワードはランダムな 16 文字の長い文字列です。ハッカーによる総当たり攻撃では推測不可能なため、アプリパスワードの使用は非常に安全です。

以下のリンクを選択し、「アプリパスワードを生成」の横にある+記号をクリックし、すべての手順に従って ForwardEmlFile というアプリケーション用のグローバルに一意のパスワードを生成します。Yahoo! SMTP サーバーと通信するには、アプリパスワードと Yahoo!メールのユーザー名が必要です。

<https://my.help.yahoo.com/kb/account/generate-third-party-passwords-sln15241.html>

### 12.2.2 Gmail メールサービス

ForwardEmlFile.exe などのサードパーティの SMTP クライアント アプリケーションは、Gmail SMTP サーバーに接続し、1) Gmail ユーザー名と Gmail ユーザーのパスワード、または 2) Gmail ユーザー名と Gmail アプリ パスワードを使用して認証できます。

**注記(2022 年 11 月)。** Gmail では、ユーザー名とパスワードによる認証はサポートされなくなりました。

#### 12.2.2.1 Gmail ユーザーがGmail にサインアップする際に2 段階認証を有効にしなかった

Gmail ユーザー名と Gmail ユーザー パスワードを使用するには、ユーザーは Gmail アカウントにログインし、「安全性の低いアプリ アクセス」オプションを有効にする必要があります。次のリンクを参照してください。

<https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1>

この変更についてご心配な場合は、メールの転送が完了したら、「安全性の低いアプリのアクセス」オプションを無効にすることができます

**注 (2024):** 「安全性の低いアプリのアクセス」オプションは、Gmail ではサポートされなくなりました。

#### 12.2.2.2 Gmail ユーザーは、Gmail に登録するために2 段階認証プロセスを有効にしました

ユーザーは Google アカウントにログインし、Gmail アカウント用のアプリパスワードを生成する必要があります。アプリパスワードはランダムな 16 文字の長い文字列です。アプリパスワードは、ハッカーによるブルートフォース攻撃によって推測されることがほぼないため、非常に安全です。

一般的な情報については、次のリンクをご利用ください。

[アプリパスワードでサインイン](#)



または「アプリパスワードでサインイン」をウェブで検索してください

アプリ パスワードを生成するには、以下のリンクを使用します。

[アプリパスワードの作成と管理](#)

ログインし、アプリケーション名として「mboxview」を入力して、アプリケーション パスワードを生成します。

Google Account

## ← App passwords

App passwords help you sign into your Google Account on older apps and services that don't support modern security standards.

App passwords are less secure than using up-to-date apps and services that use modern security standards. Before you create an app password, you should check to see if your app needs this in order to sign in.

[Learn more](#)

Your app passwords

mboxview	Created on 1:48 PM	🗑️
----------	--------------------	----

To create a new app specific password, type a name for it below...

Create

### 12.2.3 Outlook Live メールサービス

注: *追って通知があるまで、Outlook 経由の転送はサポートされていません。*

テストは Outlook Live の無料メールアカウントを使用して実施しました。Microsoft は、Office 365 および Microsoft 365 プランで有料のプレミアム Outlook メールサービスも提供しています。これらのプランは送信制限がはるかに高いですが、評価は実施されていません

ユーザーが 2 段階認証を有効にした場合、正しく認証するにはアプリパスワードを生成する必要があります。12.2.3.2 アプリパスワードは 16 文字のランダムな文字列です。ハッカーが総当たり攻撃で推測することは事実上不可能であるため、アプリパスワードの使用は非常に安全です

ユーザーが 2 段階認証を有効にしていない場合、Outlook SMTP サーバー経由でメールを送信できるようにするために Outlook Live アカウントのセキュリティ設定を変更する必要はありません。

Outlook SMTP にアクセスするためのユーザー名とパスワードの作成は明確ではなく、設定が混乱する可能性があります。

### 12.2.3.1 Outlook アカウント、ユーザー名、パスワードを作成する

有効なユーザー名とパスワードを作成するには、以下の手順をお勧めします。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

[Microsoft アカウントについて知っておくべきことすべて | Windows コミュニティ](#)

私の場合は、すでに Microsoft アカウントと Outlook アカウントを持っていましたが、追加の構成を実行する必要がありました。

#### 12.2.3.1.1 Microsoft アカウント (MSA として知られています) と Outlook Live アカウントを持っていません

Microsoft アカウント ページを作成するには、次のリンクを使用します。

<https://account.microsoft.com/account>

「サインイン」を選択し、「作成」を選択し、「新しいメールアドレスを取得」を選択して、新しい MyName@outlook.com のメールアドレスを作成してください

詳細は下記のリンクをご覧ください。

<https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/how-to-create-a-new-microsoft-account-a84675c3-3e9e-17cf-2911-3d56b15c0aaf>

新しい Outlook のユーザー名とパスワードを使用して SMTP サーバー構成ダイアログを開き、ユーザー名とパスワードを設定します。メールを 1 つ転送してみて、すべてが機能するかどうかを確認してください。

#### 12.2.3.1.2 すでに Microsoft アカウントと Outlook Live アカウントの両方をお持ちの場合

これは私が直面したケースです。以下のリンクに記載されているように、メールエイリアスを作成し、それをプライマリに設定するまで、メールの転送が正常に機能していませんでした。

<https://support.microsoft.com/en-us/office/outlook-com でメールエイリアスを追加または削除する-459b1989-356d-40fa-a689-8f285b13f1f2>

何らかの理由で、Outlook アカウントのユーザー名とパスワードは機能しませんでした。Microsoft アカウントのユーザー名とパスワードは機能しました。

### 12.2.3.2 Outlook のアプリ パスワードを生成する

ユーザーは Outlook アカウントにログインし、2 段階認証を有効にして、Outlook アカウント用のアプリパスワードを生成する必要があります。アプリパスワードを生成するには、以下のリンクにアクセスしてください。

<https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/using-app-passwords-with-apps-that-don-t-support-two-step-verification-5896ed9b-4263-e681-128a-a6f2979a7944>

## 12.3 メール送信とサイズ制限

ここに記載されている制限は、当社の知る限りのものであり、メールサービスプロバイダーによって予告なく変更される可能性があります。一般ユーザーにとって、Gmail は Yahoo! や Outlook よりも優れた、より安定したサービスを提供しているようです。ただし、Yahoo! は最大 39MB のメールに対応しているのに対し、Outlook は 35MB、Gmail は 25MB です。

送信制限の遵守は主にユーザーの責任となります。MBox Viewer は送信速度を 1 分あたり 30 通に制限します。

### 12.3.1 Gmail メールサービス

Gmail では、さまざまな理由により送信が拒否される場合があります。ユーザーが各種制限を超えた場合、ユーザーアカウントは最大 24 時間ロックされることがあります。ユーザーは手動でアクセスを復元できません

通常ユーザーは 1 日あたり最大 500 通のメールを送信できます。

メールの送信速度が速すぎる場合や受信者が多すぎる場合は、メールが拒否されることがあります。

25MB までのメールが受け付けられます。

### 12.3.2 Yahoo!メールサービス

Yahoo!は様々な理由により送信を拒否する場合があります。ユーザーが様々な制限を超えた場合、ユーザーアカウントは最大 24 時間ロックされることがあります。ユーザーは手動でアクセスを回復することができます

Yahoo は送信およびサイズの制限を公開していません。

39MB までのメールが受け付けられます。

### 12.3.3 Outlook メールサービス

スパムメールの疑いなど、様々な理由により、Outlook によって送信が拒否される場合があります。ユーザーが様々な制限を超えた場合、ユーザーアカウントは最大 24 時間ロックされる可能性があります。ユーザーは手動でアクセスを復元できます

最大 35MB のメールが受信可能です。これより大きなサイズのメールを送信しようとすると、送信は成功したように見えますが、Outlook アカウントには拒否メールが送信されます。

その他の送信制限は不明です。

## 12.4 SMTP サーバー設定

「ファイル → SMTP メールサーバー設定」を選択して設定ダイアログを開きます。リストされているメールサービスから 1 つ選択し、ユーザーアカウントとパスワードを入力して「保存」ボタンをクリックして変更を保存します

「閉じる」ボタンを選択すると、選択したサービス用の SMTP.ini ファイルが C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\MBoxViewer\MailService に作成され、ForwardEmlFile.exe によって電子メールの転送をサポートするために使用されます。

「キャンセル」ボタンは、ダイアログ内で保存されていない変更をクリアするために使用します。別のメールサービスに切り替えると、ダイアログ内で保存されていない変更は失われます。

MBox Viewer を終了すると、安全上の理由からユーザー パスワードはシステムに保存されず、メールを再度転送する前に再度入力する必要があります。

### 12.4.1 SMTP サーバーのデフォルト設定

SMTP サーバーアドレス	smtp.gmail.com	smtp.mail.yahoo.com	smtp-mail.outlook.com
SMTP サーバーポート	587	587	587
SMTP セキュリティ	StartTLS	StartTLS	StartTLS

## 12.5 メールの転送

MBox ビューアは、1 通または複数のメールの転送をサポートしています

送信元アドレスは、カスタム SMTP 構成オプションの場合のみユーザーが指定できることに注意してください。

### 12.5.1 1 通のメールを転送する

任意のメールを右クリックし、「メールを転送」オプションを選択すると、選択したメールを転送するためのダイアログが開きます。ダイアログは必要に応じて手動でサイズを変更できます。

Forward Mail

Service: Gmail

Subject: Re: svnservice with corrupt timestamps and malformed text representation

From: john.silver@gmail.com

To: tom.feld@gmail.com

CC: barbara.forest@gmail.com

BCC:

User Text:

Please review the attachment and provide feedback.

Thank you,  
John

Clear Send Cancel

宛先フィールドは必ず入力してください。その他のフィールドは任意です。ダイアログを開くと、宛先、CC、BCC、ユーザーテキストの各フィールドには、前回のダイアログで設定した値が表示されます。「クリア」ボタンをクリックすると、これらのフィールドをクリアできます。

すべてのアドレスが正しく有効であることを確認することが重要です。無効なアドレスがある場合、メールサービスから該当ユーザーのメールアドレスに拒否メールが送信されます。MBox Viewer はユーザーのメールアドレスにアクセスできません。

### 12.5.2 選択したメールのリストを転送する

ユーザーは複数の電子メールを選択し、選択した電子メールのいずれかを右クリックして「メールを転送」オプションを選択し、選択した電子メールを転送するためのダイアログを開くことができます。

ユーザー アカウントの停止を回避するために、ユーザーが 100 を超える電子メールのバッチを転送しようとすると、ユーザーに警告が表示されます。また、転送対象として選択したメールのいずれかがサポートされている最大サイズより大きい場合も、ユーザーに警告が表示されます。

### 12.5.3 エラー報告

メールの転送に失敗した場合、MBox ビューアは関連するエラーテキストを含むメッセージボックスを作成します


## 13 複数言語のサポート

バージョン 1.0.3.47 以降、MBox Viewer は複数の言語に対するより完全なサポートを実装しています。

ウィンドウのテキスト、ボタンのラベル、ダイアログのメニュー ラベル、メッセージ ボックス、メールのメニュー、メール ファイルとヘルプ ファイル、ユーザー ガイドなどは、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ブラジル ポルトガル語、日本語、中国語（簡体字）、アラビア語で表示するようにユーザーが設定できます。

### 13.1 言語設定

MBox ビューアで使用する言語は、メインメニューの「言語→言語の選択」オプションを選択することで設定できます。次のダイアログが表示され、新しい言語を選択できます。新しい言語を有効にするには、MBox ビューアを再起動する必要があります



### 13.2 制限事項

1. 多くの場合、他の言語に翻訳されたテキストは、英語テキスト用に定義された固定テンプレートに収まらず、切り捨てられます。回避策として、切り捨てられたテキストの上にカーソルを移動すると、全文を表示するツールヒントが表示されます
2. 英語のテキストと文書は無料の Google 翻訳サービスによって他の言語に翻訳されましたが、まだ人間によるレビューは行われていません。無料の Google 翻訳サービスは特定の分野に特化したものではないため、限界があります。日常的によく話されている言語を翻訳するように設計されています。Google 翻訳サービスのより適切な活用方法について調査する必要があります。
3. 無料の Google 翻訳サービスで翻訳された WORD 文書には、書式設定などの問題が発生する場合があります。翻訳された WORD 文書は、後ほど PDF にエクスポートされます。
4. アラビア語のサポートは実験段階であり、英語とアラビア語の両方に堪能なユーザーからのフィードバックが必要です。

## 14 Windows コード ページ識別子

以下の表は、Windows プラットフォームでサポートされている文字セット／コードページを示しています。このリストは、以下のリンクに基づいています。

コードページ	名前	表示名
37	IBM037	IBM EBCDIC (米国 - カナダ)
437	IBM437	OEM 米国
500	IBM500	IBM EBCDIC (インターナショナル)
708	ASMO-708	アラビア語 (ASMO 708)
720	DOS-720	アラビア語 (DOS)
737	IBM737	ギリシャ語 (DOS)
775	ibm775	バルト語 (DOS)
850	ibm850	西ヨーロッパ言語 (DOS)
852	ibm852	中央ヨーロッパ言語 (DOS)
855	IBM855	OEM キリル文字
857	ibm857	トルコ語 (DOS)
858	IBM00858	OEM 多言語ラテン語 I
860	IBM860	ポルトガル語 (DOS)
861	ibm861	アイスランド語 (DOS)
862	DOS-862	ヘブライ語 (DOS)
863	IBM863	カナダフランス語 (DOS)
864	IBM864	アラビア語 (864)
865	IBM865	ノルディック (DOS)
866	cp866	キリル文字 (DOS)
869	ibm869	ギリシャ文字、現代文字 (DOS)
870	IBM870	IBM EBCDIC (多言語ラテン 2)
874	windows-874	タイ語 (Windows)
875	cp875	IBM EBCDIC (現代ギリシャ語)
932	シフト JIS	日本語 (シフト JIS)
936	gb2312	中国語 (簡体字) (GB2312)
949	ks_c_5601-1987	韓国語
950	ビッグ 5	中国語 (繁体字) (ビッグ 5)
1026	IBM1026	IBM EBCDIC (トルコ語ラテン文字 5)
1047	IBM01047	IBM ラテン 1
1140	IBM01140	IBM EBCDIC (米国・カナダ・ユーロ)
1141	IBM01141	IBM EBCDIC (ドイツ・ユーロ)
1142	IBM01142	IBM EBCDIC (デンマーク・ノルウェー・ユーロ)

コードページ	名前	表示名
1143	IBM01143	IBM EBCDIC (フィンランド-スウェーデン-ユーロ)
1144	IBM01144	IBM EBCDIC (イタリア - ユーロ)
1145	IBM01145	IBM EBCDIC (スペイン - ユーロ)
1146	IBM01146	IBM EBCDIC (英国ユーロ)
1147	IBM01147	IBM EBCDIC (フランス-ユーロ)
1148	IBM01148	IBM EBCDIC (国際-ユーロ)
1149	IBM01149	IBM EBCDIC (アイスランド語 - ユーロ)
1200	UTF-16	ユニコード
1201	ユニコード FFFE	ユニコード(ビッグエンディアン)
1250	windows-1250	中央ヨーロッパ(Windows)
1251	windows-1251	キリル文字(Windows)
1252	windows-1252	西ヨーロッパ言語(Windows)
1253	windows-1253	ギリシャ語(Windows)
1254	windows-1254	トルコ語(Windows)
1255	windows-1255	ヘブライ語(Windows)
1256	windows-1256	アラビア語(Windows)
1257	windows-1257	バルト(Windows)
1258	windows-1258	ベトナム語(Windows)
1361	ジョハブ	韓国語(ジョハブ)
10000	マッキントッシュ	西ヨーロッパ(Mac)
10001	x-mac-japanese	日本語(Mac)
10002	x-mac-chinesetrad	中国語(繁体字)(Mac)
10003	x-mac-korean	韓国語(Mac)
10004	x-mac-アラビア語	アラビア語(Mac)
10005	x-mac-ヘブライ語	ヘブライ語(Mac)
10006	x-mac-greek	ギリシャ語(Mac)
10007	x-mac-cyrillic	キリル文字(Mac)
10008	x-mac-chinesesimp	中国語(簡体字)(Mac)
10010	x-mac-romanian	ルーマニア語(Mac)
10017	x-mac-ウクライナ語	ウクライナ語(Mac)
10021	x-mac-thai	タイ語(Mac)
10029	x-mac-ce	中央ヨーロッパ語(Mac)
10079	x-mac-icelandic	アイスランド語(Mac)
10081	x-mac-トルコ語	トルコ語(Mac)



コードページ	名前	表示名
10082	x-mac-クロアチア語	クロアチア語 (Mac)
12000	UTF-32	Unicode (UTF-32)
12001	UTF-32BE	Unicode(UTF-32 ビッグエンディアン)
20000	x-中国語-CNS	中国語(繁体字)(CNS)
20001	x-cp20001	TCA 台湾
20002	x-Chinese-Eten	繁体字中国語(Eten)
20003	x-cp20003	IBM5550 台湾
20004	x-cp20004	テレテキスト台湾
20005	x-cp20005	王 台湾
20105	x-IA5	西ヨーロッパ (IA5)
20106	x-IA5-ドイツ語	ドイツ語 (IA5)
20107	x-IA5-スウェーデン語	スウェーデン語 (IA5)
20108	x-IA5-ノルウェー語	ノルウェー語 (IA5)
20127	US-ASCII	US-ASCII
20261	x-cp20261	T.61
20269	x-cp20269	ISO-6937
20273	IBM273	IBM EBCDIC (ドイツ)
20277	IBM277	IBM EBCDIC (デンマーク-ノルウェー)
20278	IBM278	IBM EBCDIC (フィンランド-スウェーデン)
20280	IBM280	IBM EBCDIC (イタリア)
20284	IBM284	IBM EBCDIC (スペイン)
20285	IBM285	IBM EBCDIC (英国)
20290	IBM290	IBM EBCDIC (日本語カタカナ)
20297	IBM297	IBM EBCDIC (フランス)
20420	IBM420	IBM EBCDIC (アラビア語)
20423	IBM423	IBM EBCDIC (ギリシャ語)
20424	IBM424	IBM EBCDIC (ヘブライ語)
20833	x-EBCDIC-韓国語拡張	IBM EBCDIC (韓国語拡張)
20838	IBM-タイ語	IBM EBCDIC (タイ語)
20866	koi8-r	キリル文字 (KOI8-R)
20871	IBM871	IBM EBCDIC (アイスランド語)
20880	IBM880	IBM EBCDIC (キリル文字ロシア語)
20905	IBM905	IBM EBCDIC (トルコ語)
20924	IBM00924	IBM ラテン 1

コードページ	名前	表示名
20932	EUC-JP	日本語 (JIS 0208-1990 および 0212-1990)
20936	x-cp20936	中国語(簡体字) (GB2312-80)
20949	x-cp20949	韓国語(簡体字)
21025	cp1025	IBM EBCDIC(キリル文字、セルビア語、ブルガリア語)
21866	koi8-u	キリル文字 (KOI8-U)
28591	iso-8859-1	西ヨーロッパ文字 (ISO)
28592	iso-8859-2	中央ヨーロッパ(ISO)
28593	iso-8859-3	ラテン文字 3 (ISO)
28594	iso-8859-4	バルト文字 (ISO)
28595	ISO-8859-5	キリル文字 (ISO)
28596	ISO-8859-6	アラビア語 (ISO)
28597	iso-8859-7	ギリシャ語 (ISO)
28598	iso-8859-8	ヘブライ語(ISO ビジュアル)
28599	iso-8859-9	トルコ語 (ISO)
28603	iso-8859-13	エストニア語(ISO)
28605	iso-8859-15	ラテン文字 9(ISO)
29001	x-ヨーロッパ	ヨーロッパ
38598	iso-8859-8-i	ヘブライ語(ISO 論理)
50220	iso-2022-jp	日本語 (JIS)
50221	csISO2022JP	日本語 (JIS-1 バイトかな使用可能)
50222	iso-2022-jp	日本語 (JIS - 1 バイトかな可 - SO/SI)
50225	iso-2022-kr	韓国語 (ISO)
50227	x-cp50227	中国語(簡体字) (ISO-2022)
51932	euc-jp	日本語 (EUC)
51936	EUC-CN	中国語(簡体字) (EUC)
51949	euc-kr	韓国語 (EUC)
52936	hz-gb-2312	中国語(簡体字) (HZ)
54936	GB18030	中国語(簡体字) (GB18030)
57002	x-iscii-de	ISCII デーヴァナーガリー文字
57003	x-iscii-be	ISCII ベンガル文字
57004	x-iscii-ta	ISCII タミル語
57005	x-iscii-te	ISCII テルグ語
57006	x-iscii-as	ISCII アッサム語

コードページ	名前	表示名
57007	x-iscii-or	ISCII オリヤー語
57008	x-iscii-ka	ISCII カンナダ語
57009	x-iscii-ma	ISCII マラヤーラム語
57010	x-iscii-gu	ISCII グジャラート語
57011	x-iscii-pa	ISCII パンジャブ語
65000	UTF-7	Unicode (UTF-7)
65001	UTF-8	Unicode (UTF-8)

## 14.1 不明なコードページ名の処理

場合によっては、mboxview は不明なコード名を Windows でサポートされている同等のコード名にマッピングします

不明なコード名	コード名にマッピング
gbk	GB18030
cp1252	windows-1252
ASCII	US-ASCII
cp819	iso-8859-1
ラテン 1	iso-8859-1
ラテン 2	iso-8859-2
ビッグ 5	ビッグ 5
SJIS	シフト JIS